# REPORT Designer EDITOR TLAČOVÝCH ZOSTÁV

# **PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA**

#### **REPORT** Designer

#### Editor tlačových zostáv

© 2007 STORMWARE s.r.o.

Príručka k programu REPORT Designer<sup>®</sup> pre Windows<sup>®</sup> Vo verzii Jeseň 2007, release 8600.

Príručka popisuje program k vyššie uvedenému dátumu a verzii. Ak máte novšiu verziu programu, sú nové funkcie a vlastnosti zdokumentované v pomocníku k programu. Súpis noviniek jednotlivých release je súčasťou vášho balenia na zvláštnom liste alebo ho nájdete na internete na adrese <u>www.stormware.sk</u>.

Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tejto publikácie nesmie byť reprodukovaná, vydávaná, ukladaná v zobrazovacích systémoch, alebo prenášaná akýmkoľvek iným spôsobom vrátane elektronického, fotografického či iného záznamu bez výslovného povolenia vydavateľa.

STORMWARE, POHODA, REPORT, TAX a WINLEX sú registrované ochranné známky.

STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava tel.: 567 112 612, fax: 567 112 610, <u>info@stormware.cz</u>

Pobočky v SR: STORMWARE s.r.o., Matúšova 48, 811 04 Bratislava tel.: 02/64 780 293, fax: 02/64 780 302, info@stormware.sk STORMWARE s.r.o., Dukelských hrdinov 22, 960 01 Zvolen tel.: 045/540 25 30, fax: 045/540 25 31, zvolen@stormware.sk

Pobočky v ČR: STORMWARE s.r.o., U Družstva Práce 94, 140 00 Praha 4 Braník STORMWARE s.r.o., Veveří 10, 602 00 Brno STORMWARE s.r.o., Mojmírovců 6, 709 00 Ostrava STORMWARE s.r.o., tř. Čsl. legií 667/4, 370 01 České Budějovice STORMWARE s.r.o., Humpolecká 3, 460 01 Liberec

#### www.stormware.sk

# OBSAH

KAPITOLA 1

### Úvod

1/1	Úvodné informácie	9
1/2	Zákaznícka podpora	9
1/3	Ak si neviete poradiť	10
1/4	Prehľad funkcií	11
1/5	Ako používať túto príručku	12
1/6	Systémové požiadavky	12
1/7	Inštalácia programu	14
1/8	Prehľad povelov ponúk	16
1/9	Prehľad tlačidiel nástrojovej lišty	20

#### KAPITOLA 2

### Základné vedomosti

2/1	Úvod k REPORT Designeru	25
2/2	Typy tlačových zostáv	27
2/3	Pridávanie užívateľských zostáv	30
2/4	Mazanie užívateľských zostáv	31
2/5	Lokálna ponuka v dialógu Tlač	32
2/6	Druhy tlačových zostáv	32
2/7	Prvé zoznámenie	34
2/8	Návrh tlačových zostáv	35
2/9	Objekty	35
2/10	Výber objektov	36
2/11	Presun objektov	37
2/12	Zmena veľkosti objektov	37
2/13	Vymazanie objektov	37
2/14	Tipy pre ľahšiu prácu	38

#### KAPITOLA 3

### Povely ponúk

3/1	Ponuka Súbor	41
3/2	Ponuka Úpravy	49
3/3	Ponuka Vložiť	51
3/4	Ponuka Objekt	55
3/5	Ponuka Zobraziť	58
3/6	Ponuka Okno	59
3/7	Ponuka Pomocník	62
3/8	Miestna ponuka pri objektoch	63

#### KAPITOLA 4

### Vlastnosti objektov

4/1	Vyvolanie vlastností objektov	67
4/2	Záložka Čiara	67
4/3	Záložka Rámik	68
4/4	Záložka Pole	69
4/5	Záložka Vzorec	72
4/6	Záložka Formát	78
4/7	Záložka Písmo	81
4/8	Záložka Zoznam	83
4/9	Záložka Text	84
4/10	Záložka Súčet	86
4/11	Záložka Sekcia	88
4/12	Záložka Graf	93
4/13	Záložka Čiarový kód	95
<b>4</b> /14	Záložka Obrázok	95
4/15	Záložka Podmienka	97

KAPITOLA 5

### Prílohy

5/1	Užitočné príklady vzorcov	101
5/2	Prehľad tabuliek	103
5/3	Názvoslovie v tabuľkách	106
5/4	Popis súboru Report.cfg	107
5/5	Popis súboru StwRp.ini	108

# KAPITOLA 1 Úvod

itrana 7

Táto kapitola uvádza základné súhrnné informácie o rozširujúcom doplnku aplikácie POHODA – REPORT Designer.

V kapitole nájdete:

- 1/1 Úvodné informácie
- 1/2 Zákaznícka podpora
- 1/3 Ak si neviete poradiť
- 1/4 Prehľad funkcií
- 1/5 Ako používať túto príručku
- 1/6 Systémové požiadavky
- 1/7 Inštalácia programu
- 1/8 Prehľad povelov ponúk
- 1/9 Prehľad tlačidiel nástrojovej lišty

# 1/1

# Úvodné informácie

Ďakujeme Vám, že ste si zvolili REPORT Designer, doplnok systému POHODA z produkcie spoločnosti STORMWARE.

Tento software používajú tisíce živnostníkov, podnikateľov a firiem nielen na úpravu svojich tlačových výstupov z ekonomického systému POHODA, ale i pre možnosť vytvoriť celkom nové tlačové výstupy.

Veríme, že REPORT Designer bude prínosom i pre Vaše podnikanie a značne uľahčí Vašu každodennú prácu. Vynasnažíme sa poskytnúť Vám plnú podporu a súvisiace služby pre Vašu úplnú spokojnosť.

#### Skontrolujte obsah krabice

Balenie produktu obsahuje predovšetkým inštalačné CD, tlačenú dokumentáciu a Potvrdenie o licencii.

Potvrdenie o licencii starostlivo uchovajte, je dokladom o legálnom používaní licencie produktu a doplnku, akým je i REPORT Designer, ktoré sú identifikované sériovými číslami.

# 1/2

### Zákaznícka podpora

Spoločnosť STORMWARE poskytuje užívateľom ekonomického systému POHODA a jeho doplnkov kompletnú škálu služieb zákazníckej podpory.

Základné služby vo forme e-mailovej podpory a prístupu do databázy riešených dotazov na internete sú bezplatné.

Kompletná zákaznícka podpora je k dispozícií prostredníctvom súboru služieb SER-VIS, ktorý obsahuje prístup na telefonickú podporu, prístup na garantovanú e-mailovú podporu, automatický prísun nových verzií programu a ďalšie služby. Podrobné a aktuálne informácie sú k dispozicii na internetovej stránke <u>www.stormware.sk/servis</u>.

Ďalším okruhom služieb zákazníkom je široká ponuka odborných školení pre začínajúcich i pokročilých užívateľov ekonomického systému POHODA. Školenia prebiehajú v moderne vybavenom školiacom stredisku, v sídle spoločnosti v Bratislave. Ponuka školení je uvedená na internetovej stránke <u>www.stormware.sk/kurzy</u>.

Pre zákazníkov vyžadujúcich rýchle a bezchybné zavedenie ekonomického systému do prevádzky, okamžité zaškolenie personálu a v neposlednom rade vykonávanie dátovej údržby, či už preventívne, či v prípade poruchy, je určená ponuka individuálnych výjazdných služieb, ktorú uvádzame na <u>www.stormware.sk/sluzby</u>.

### 1/3

### Ak si neviete poradiť

Ak neviete, ako postupovať pri práci s aplikáciou REPORT Designer a doteraz nemáte prístup na zákaznícku podporu, využite prosím nasledujúce informačné zdroje.

**PRÍRUČKY.** Príručka REPORT Designer, ktorú práve čítate, je základnou súčasťou dokumentácie produktu REPORT Designer. Obsahuje množstvo informácií dôležitých práve pre začínajúcich užívateľov. Skôr, ako sa pustíte do úprav a vytvárania vlastných tlačových zostáv, odporúčame zoznámiť sa najskôr s touto príručkou.

**POMOCNÍK.** Program obsahuje bohatého interaktívneho pomocníka. Stačí stlačiť F1 a objaví sa stránka so základným popisom otvorenej agendy a hypertextovými prepojeniami na všetky súvisiace texty. Tak máte vždy k dispozícií kompletnú dokumentáciu. Pri práci môžete navyše využiť ďalšieho pomocníka: kontextového pomocníka ku každému políčku formulára, na ktorom je momentálne kurzor. Tohto pomocníka vyvoláte stlačením kláves CTRL+F1.

Okrem kontextového pomocníka je k dispozícií obsah a abecedný register spracovaných tém pomocníka, prístupný cez povel **Témy pomocníka** z ponuky **Pomocník**. Ak neviete, ako využiť všetky možnosti pomocníka, použite povel **Ako používať pomocníka**.

**INTERNET.** Odpoveď na svoju otázku môžete tiež nájsť na internetových stránkach <u>www.stormware.cz/pohoda/faq.asp</u>. Otázky a odpovede sprístupňujú databázu obsahujúcu najčastejšie otázky užívateľov programu POHODA a REPORT Designer. Pre okamžité vyhľadanie požadovanej odpovede slúži fulltextové vyhľadávanie. Odporúčame Vám sledovať najčastejšie otázky na týchto stránkach, lebo je pravdepodobné, že tu nájdete odpoveď na svoju otázku.

**PÍSOMNÉ OTÁZKY.** Ak stále nemáte dosť informácií, zašlite nám svoje otázky písomne na <u>hotline@stormware.sk</u>. Odpovede dostanete rovnakým spôsobom. Otázky, ktoré dostaneme do tejto e-mailovej schránky, zodpovieme bez akejkoľvek časovej garancie až po vybavení otázok predplatiteľov zákazníckej podpory SERVIS.

ŠKOLENIA A KONZULTÁCIE. Účasťou na školení, zameranom na oblasť, v ktorej si potrebujete rozšíriť vedomosti, značne urýchlite úspešné nasadenie nového ekonomického systému. Ak je Váš čas drahý a nemôžete čakať na voľné termíny odborných školení, môžete dokonca využiť možnosti individuálneho zaškolenia.

V prípade, že máte prístup na zákaznícku podporu SERVIS, môžete navyše využívať prístup na telefonickú podporu a garantovanú e-mailovú podporu.

**HOTLINE.** Pracovníkovi zákazníckej podpory STORMWARE sa prosím kvalifikujte zákazníckym číslom. Vaše zákaznícke číslo a telefónne čísla servisu nájdete na certifikáte, ktorý sme Vám zaslali po prijatí Vašej registračnej karty.

**E-MAIL a FAX.** Ak máte otázok viac, uvedomte si, prosím, že riešenie viacerých problémov je vhodné vykonávať písomnou formou, tzn. Faxom alebo elektronickou poštou. Takto prijaté otázky sú neustále spracovávané nezávisle na obsadení telefónnych liniek. Svoju odpoveď tak môžete dostať veľmi rýchlo a tiež lacnejšie ako telefonicky.

# Prehľad funkcií

1/4

Čo umožňuje aplikácia REPORT Designer? Stručný súhrn možností a použitých princípov uvádzame v nasledujúcom texte.

#### Úprava tlačových zostáv

Aplikácia REPORT Designer umožňuje upraviť originálnu tlačovú zostavu alebo ju rozmnožiť a jednotlivé kópie usporiadať a pomenovať podľa vlastných požiadaviek. Ku každej zostave možno vytvoriť ľubovoľný počet užívateľských variant s iným designom, inými výpočtami alebo v iných jazykových mutáciách. Medzi ďalšie možnosti patrí vytváranie tzv. manažérskych zostáv, obsahujúcich prehľadné grafy alebo iné grafické výstupy zohľadňujúce viacej kritérií – analýzy.

#### Sieťová prevádzka

Sieťová verzia ekonomického systému POHODA NET umožňuje súčasnú prácu viacerých užívateľov na počítačoch prepojených do siete. Takisto je prístupná aplikácia REPORT Designer zo všetkých staníc Vašej počítačovej siete.

#### Pobočkové spracovanie dát

Taktiež na pobočkách v rámci pobočkového spracovania dát, ale len za predpokladu, že daná pobočka má zakúpenú vlastnú samostatnú licenciu aplikácie REPORT Designeru.

#### Aktualizácia systému

Program REPORT Designer je výrobcom priebežne aktualizovaný. Najviac sa zmeny týkajú zavádzania nových funkcií a úprav vzniknutých na základe námetov užívateľov.

#### Bezpečnosť

Bezpečnosť systému je zaisťovaná použitím prístupových práv a hesiel. Upravené i originálne tlačové zostavy možno zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu.

REPORT Designer – príručka užívateľa je jednou zo súčastí kompletnej dokumentácie ekonomického systému POHODA.

Príručka užívateľa nie je tlačenou verziou elektronickej dokumentácie; obidva typy dokumentácie majú rozdielny rozsah a určenie. Príručka neobsahuje podrobný popis niektorých okrajových funkcií, ktorých popis nájdete v pomocníkovi, a až na výnimky neobsahuje podrobný popis jednotlivých polí, prístupných v programe stlačením CTRL+F1.

Zatiaľ čo pomocník je aktualizovaný priebežne niekoľkokrát ročne, nové vydania tlačovej dokumentácie sú k dispozícií v dlhších intervaloch. V niektorých prípadoch sa preto v príručke odkazujeme na aktuálne informácie, uvedené v pomocníkovi alebo na internete. APITOLA

# Ako používať túto príručku

#### Orientácia v príručke

Táto úvodná kapitola obsahuje základné informácie o produkte a jeho inštalácií. Kapitola **Základné vedomosti** zahŕňa ovládanie programu a najčastejšie používané funkcie a postupy.

Kapitoly **Povely ponúk** a **Vlastnosti objektov** popisujú všetky možnosti vlastnej práce s REPORT Designerom – úpravy jednotlivých častí tlačových zostáv.

Posledná kapitola **Prílohy** je oproti predchádzajúcemu vydaniu rozšírená o popisy tabuliek a sprievodcu, ako sa orientovať v dátach prístupných v REPORT Designeru a o príklady užitočných vzorcov.

Orientáciu v príručke uľahčujú použité symboly, ktoré uvádzame na okrajoch stránok.

**TIP** Tip pre urýchlenie práce alebo uľahčenie orientácie.



Dodatočná upresňujúca informácia nad rámec hĺbky podrobnosti bežného textu.

Na začiatku príručky uvádzame prehľadný Obsah s uvedením čísel strán jednotlivých kapitol a podkapitol. Abecedný zoznam jednotlivých pojmov obsahuje Register, ktorý nájdete na konci príručky.

# 1/6

1/5

# Systémové požiadavky

Skôr ako začnete inštalovať, uistite sa, prosím, či Vaše technické vybavenie je dostačujúce pre nasadenie ekonomického systému POHODA a doplnku REPORT Designer.

Na prevádzku programu na jednom počítači celkom postačí bežné vybavenie. Na prevádzku sieťovej verzie na viacerých počítačoch odporúčame kvalitnejšie vybavenie.

**Operačný systém.** MS Windows 98 SE alebo lepší. Na prevádzku sieťovej verzie odporúčame MS Windows XP alebo MS Windows 2000 s využitím súborového systému NTFS.

**Procesor.** Intel Pentium 300. Počítač pre serverovú inštaláciu sieťovej verzie aspoň Intel Pentium III 600 MHz.

**Pamäť.** Potrebná veľkosť pamäte RAM je závislá na použitom operačnom systéme počítača. Na PC s Windows 98 postačí 64 MB, odporúčame 128 MB. V prípade MS Windows XP alebo MS Windows 2000 odporúčame 256 MB.

**Pevný disk.** Odporúčame rýchly pevný disk s aspoň 500 MB voľného miesta pred začatím inštalácie. Inštalácia zaberie na pevnom disku približne 30 MB, ďalšie miesto budete potrebovať pre účtovné dáta a ich zálohy. Operačný systém potrebuje značný priestor pre systémový odkladací súbor. **UPS.** Počítač odporúčame napájať zo záložného zdroja UPS, aby pri výpadku prúdu nedošlo k strate údajov alebo porušeniu databáz.

**Monitor.** Minimálne 15" v rozlíšení 800x600. Z hľadiska ergonómie práce odporúčame 15" TFT displej alebo 17" monitor.

**Tlačiareň.** Laserová tlačiareň, napr. HP Laser Jet 1200. Na rýchlu tlač paragónov je možné použiť pokladničnú tlačiareň.

#### Ďalšie systémové odporúčania pre sieťovú verziu

Aplikácia REPORT Designer je inštalovaná na každý počítač zvlášť, pracuje však nad rovnakými údajmi, ktoré sú umiestnené na hlavnom počítači Pohody – serveri. Celý systém je postavený na databázovom stroji MS Jet, podobne ako známy kancelársky produkt MS Access.

Sieťová verzia POHODA NET (a REPORT Designer) umožňuje pracovať s údajmi umiestnenými na serveri až z 10 staníc prepojených do siete. Pri sieťovej práci sa po sieti prenášajú značné objemy údajov. Pre bezpečnú prevádzku sieťovej verzie je preto potrebný kvalitný, výkonný a správne nastavený hardware.

**Sieť.** Odporúčame kvalitné 100 Mb sieťové prvky rovnakého výrobcu s použitím iba protokolu TCP/IP. Nastavenie vypínania harddiskov a sieťových kariet z dôvodu úspory energie nie je vhodné.

**UPS.** Všetky počítače a aktívne sieťové prvky je potrebné napájať zo záložných zdrojov UPS.

**Softvér.** Základom bezchybnej prevádzky je správne nainštalovaný operačný systém vrátane prostriedkov základnej dosky s obmedzením režimu oneskoreného zápisu na disk. Odporúčame vykonávanie údržby systému pred inštaláciou aplikácie a následný pravidelný dátový servis.

Vymenované odporučenia, žiaľ, nemôžu byť úplné. Špecifikácia konkrétnych postupov pre hardware jednotlivých výrobcov a šírka vyrábaných typov siaha ďaleko nad rámec tejto príručky užívateľa. Pretože korektnosť vykonaných zásahov a technická precíznosť je predpokladom správnej funkcie a očakávaného výsledku, odporúčame zveriť nasadenie sieťovej verzie kvalifikovaným odborníkom.

Sme pripravení vyhovieť Vám i v prípade záujmu o tieto služby. Naši špecialisti Vás navštívia a poskytnú servisné služby typu inštalácia, nastavenie systému, individuálne zaškolenie alebo vykonajú servisný zásah podľa potreby. Podrobné informácie nájdete na <u>www.stormware.sk/sluzby</u>. APITOLA

### 1/7

### Inštalácia programu

Pre hladký priebeh inštalácie ukončite všetky programy, ktoré bežia v prostredí Windows. Tým uvoľníte pamäť a zabránite prípadným konfliktom medzi inštalačným programom a ostatnými programami. Ak sa vyskytnú pri inštalácií problémy, pokúste sa vykonať niektorú z nasledujúcich činností:

 Ak sa inštalácia nedarí, môže byť inštalačné CD znečistené. Skúste ho opatrne očistiť. Ak to nepomôže, obráťte sa na výrobcu.

 Pri opakovanej inštalácii programu do rovnakého adresára, napr. pri inštalácii aktualizácie, sa uistite, že program PO-HODA nie je spustený z tohto adresára ani na Vašom počítači, ani na inej stanici siete, ktorá má právo spúšťať programy z Vášho počítača.



#### Spustenie inštalácie

Po vložení CD do jednotky sa automaticky spustí úvodná prezentácia. Inštaláciu spustíte kliknutím na text Inštalácia.

· Na vyzvanie napíšte svoje meno a meno firmy.

• Ďalej uveďte sériové číslo programu POHODA a hlavne programu REPORT Designer.

• Tým aktivujete inštaláciu programu REPORT Designer a všetkých jeho častí do počítača a sprístupnenie ďalších funkcií tejto aplikácie v programe PO-HODA.

Na ďalšej strane je možné zvoliť typ inštalácie. Ponechajte Plná inštalácia. Ak nechcete inštalovať niektoré časti, zvoľte Voliteľná inštalácia.

Inštalácia ek	konomického systému POHODA
Sériové čís	
Napíšte sér druhého po	iové číslo produktu. Ak ste si zakúpií REPORT Designer, napíšte jeho číslo do Jička. Inštalátor povoľi inštaláciu iba v prípade správne zapísaných čísiel.
POHODA:	
REPORT:	
InstalShield —	<spät 0alie=""> Sterno</spät>

#### Sieťová inštalácia

Ak ste si zakúpili sieťovú verziu, je potrebné vykonať inštaláciu z CD na hlavný počítač (server). Na ostatných počítačoch (klientoch) prebehne inštalácia automaticky, spôsobom popísaným v nasledujúcich odsekoch.

#### Inštalácia na server

Na server nainštalujte Plnú inštaláciu programu. Adresár, ktorý inštalačný program vytvorí, musí byť zdieľaný pre všetkých užívateľov oprávnením Úplné riadenie. Ak nezdieľate celý disk servera, stlačte nad adresárom programu (napr. C:\Pohoda) pravé tlačidlo myši, zvoľte povel Zdieľanie a cez tlačidlo Oprávnenie nastavte Úplné riadenie.

#### Inštalácia klienta

Na jednotlivých počítačoch nájdete pomocou ikony Miesta v sieti zdieľaný adresár POHODY a v ňom spustite ekonomický systém Pohoda súborom Pohoda.exe. Tým sa spustí inštalačný program, ktorý dodá do systému sieťového klienta potrebné súbory. Nezabudnite na každej stanici, na ktorej chcete spúšťať REPORT Designer, zadať inštalačné číslo programu, ktoré nájdete na Potvrdení o licencii. Po úspešnej inštalácií sa vytvorí v ponuke Štart systému Windows zástupca, z ktorého budete môcť REPORT Designer samostatne spúšťať.

V niektorých prípadoch Vás inštalačný program ešte vyzve k reštartovaniu počítača, aby sa mohli správne zaviesť do pamäte niektoré komponenty programu. Kliknite na OK a po znovuzavedení systému Windows je už aplikácia REPORT Designer prípustná.

#### Adresáre programu

Program REPORT Designer je súčasťou ekonomického systému POHODA, a preto používa rovnaké adresáre. Sú to adresáre:

- Data obsahuje dátové súbory všetkých firiem. Podadresár Zálohy je určený pre záložné kópie dát.
- **Dokumenty** pripravené pre firemné dokumenty. Môže obsahovať adresár na umiestnenie obrázkov používaných v upravených zostavách.
- Tisk obsahuje súbory tlačových zostáv. Podadresár Zálohy je určený pre tlačové zálohy. Podadresár Copy je určený pre užívateľské zostavy. Podadresár Edit je určený pre užívateľské náhrady originálnych zostáv.

#### Rozlíšenie monitora

Na prehľadnú prácu je vhodné okno programu maximalizovať na celú obrazovku. Odporučené rozlíšenie je 1024x768 bodov, High alebo True color. Rozlíšenie môžete prepínať na záložke **Nastavenie** ovládacieho panelu **Obrazovka**.

Súb	or	
冒	<u>N</u> ový	Ctrl+N
B	<u>O</u> tvoriť	Ctrl+O
_	<u>Z</u> avrieť	
H	Uložiť	Ctrl+S
	Uložiť a <u>k</u> o…	
	Ulozit DAT subor	
	Nastav <u>e</u> nie stránky.	
	Nastavenje	
8	<u>T</u> lač	Ctrl+P
Q,	Ná <u>h</u> ľad	
	Tla <u>č</u> iareň	
	Odoslať	
	<u>V</u> lastnosti	
	1 FV.rph	
	2 C:\Program Files\	.\SKFP.rph
	3 ZAMvyucQ.rph	
	<u>4</u> ZAMvyucQ.rph	
	5 ZAMvyucQ.rph	
	<u>6</u> USaldo.rph	
	Z C:\Program Files\	\FV.rph
	8 FinvPohl.rph	
	<u>K</u> oniec	

Úpr	avy	
215	Späť zmazať objekt Opakovať	Alt+Backspace Ctrl+Y
× B B	<u>V</u> yňať Kopírovať Vložiť Zmazať Vybr <u>a</u> ť všetko	Shift+Delete Ctrl+C Ctrl+V Delete Ctrl+A
	<b>Vložiť objekt…</b> Prepojenia… Aktivácia OLE	

# 1/8 Prehľad povelov ponúk

Tu uvádzame prehľad povelov ponúk so stručným popisom a uvedením prípadnej klávesovej skratky.

#### Ponuka Súbor

Názov	Popis	Kláves	Strana
Nový	Umožní vytvoriť novú tlačovú zostavu.	CTRL+N	
Otvoriť	Umožní otvoriť a upravovať už existujúcu tlačovú zostavu.	CTRL+0	
Uložiť	Vyvolá uloženie tlačovej zostavy.	CTRL+S	
Uložiť ako	Umožňuje uloženie tlačovej		
	zostavy pod iným názvom.		
Nastavenie stránky	Umožňuje nastavenie parametrov		
	tlačovej zostavy, okraje, atď.		
Nastavenie	Nastavenie parametrov programu		
	REPORT Designer.		
Tlač	Vytlačí navrhovanú zostavu.	CTRL+P	
Náhľad	Zobrazí náhľad na tlačovú zostavu.		
Tlačiareň	Umožňuje nastavenie parametrov		
	tlače aplikácie POHODA.		
Odoslať	Umožňuje odoslanie tlačovej zostav	/у	
	elektronickou poštou ako prílohu.		
Vlastnosti	Umožňuje zmeniť súhrnné informác	cie	
	o tlačovej zostave.		
Koniec	Ukončí aplikáciu.		

#### Ponuka Úpravy

Názov	Popis	Kláves	Strana
Späť	Vráti späť vykonané úpravy.	ALT+Backs	pace
Opakovať	Zopakuje posledné úpravy.	CTRL+Y	
Vyňať	Zmaže vybrané objekty.	SHIFT+Dele	ete
Kopírovať	Skopíruje vybrané objekty do schránky.	CTRL+C	
Vložiť	Vloží objekty zo schránky do návrhu tlačovej zostavy.	CTRL+V	
Zmazať	Zmaže vybrané objekty.	Delete	
Vybrať všetko	Vyberie všetky objekty v návrhu tlačovej zostavy.	CTRL+A	

Vložiť objekt…	Umožňuje vložiť do návrhu tlačovej
	zostavy tzv. OLE objekt.
Prepojenia	Umožňuje ďalšiu prácu s vloženými
	OLE objektmi.
Aktivácia OLE	Otvorí vybraný OLE objekt
	v aplikácii, ktorá ho vytvorila.

#### Ponuka Vložiť

Názov	Popis	Kláves	Strana
Výber	Režim výberu objektov.	S	
Čiara	Umožní vložiť ľubovoľnú čiaru do návrhu tlačovej zostavy		
Rámček	Umožní vložiť obdĺžnik, elipsu alebo ovál do návrhu.		
Databázové pole	Vloží do návrhu databázové pole, premennú alebo vzorec.		
Textové pole	Umožní vložiť do návrhu zostavy popisný text.		
Súčtové pole	Vloženie objektu, ktorý spracováva zadaný údaj definovanou funkciou.		
Čiarový kód	Vloží do návrhu tlačovej zostavy popisný text.		
Logo firmy	Vloží do tlačovej zostavy Logo definované v Globálnom nastavení.		
Obrázok	Umožní vložiť rastrový obrázok.		
Graf	Vloží do návrhu zostavy graf.		
Sekcia	Umožní prácu s objektmi Sekcia a Skupina.		

#### Ponuka Objekt

Názov	Popis	Kláves	Strana
Vlastnosti	Umožní nastaviť vlastnosti všetkých objektov v návrhu.	ALT+ENTER	
Preniesť dopredu	Prenesie vybraný objekt pred všetky ostatné objekty.	CTRL+Plus	
Preniesť dozadu	Prenesie vybraný objekt za všetky ostatné objekty.	CTRL+Mínus	
Preniesť bližšie	Prenesie vybraný objekt pred jeden objekt dopredu.	Plus	
Preniesť ďalej	Prenesie vybraný objekt za jeden objekt dozadu.	Mínus	
Zarovnať vľavo	Zarovná všetky vybrané objekty podľa ľavého okraja.	CTRL+Vľavo	



Ођ	ekt	
P	⊻lastnosti	Alt+Enter
භ	Preniesť dopredu	Ctrl+Plus
뫄	Preniesť do <u>z</u> adu	Ctrl+Mínus
뫄	Preniesť <u>b</u> ližšie	Plus
6	Preniesť <u>d</u> 'alej	Mínus
₽‡	Zarovnať vľavo	Ctrl+Vlevo
끪	Zarovnať vpravo	Ctrl+Vpravo
砰	Zarovnať hore	Ctrl+Nahoru
<u>*</u>	Zarovnať dole	Ctrl+Dolů
+-+	Zarovnať šírku	
1	Zarovnať výšku	
Φ	Zarovnať veľkosť	

KAPITOLA

Zarovnať vpravo	Zarovná všetky vybrané objekty podľa pravého okraja.	CTRL+Vpravo
Zarovnať dole	Zarovná všetky vybrané objekty podľa spodného okraja.	CTRL+Dole
Zarovnať šírku	Zarovná všetky vybrané objekty na rovnakú šírku.	
Zarovnať výšku	Zarovná všetky vybrané objekty na rovnakú výšku.	
Zarovnať veľkosť	Zarovná všetky vybrané objekty na rovnakú veľkosť.	

#### Ponuka Zobraziť

Názov	Popis	Kláves	Strana
Mierka			
50% - 190%	Nastaví mierku podľa zvoleného parametru.		
Zväčšiť	Priblíži návrh zostavy o jeden krok.		
Zmenšiť	Oddiali návrh zostavy o jeden krok.		
Mriežka	Zapnutie/Vypnutie zarovnávacej mriežky.	М	
Pravítko	Zapnutie/Vypnutie pomocného		
	pravítka.	Р	
Farba papiera	Nastavenie farby podkladu		
	tlačovej zostavy.		
Obsah objektu	Zobrazenie obsahu zvoleného OLE objektu.		

#### Ponuka Okno

Názov	Popis	Kláves	Strana		
Kaskáda	Vyrovnanie okien návrhu				
	kaskádovito na sebe.				
Horizontálne	Vyrovnanie okien návrhu vedľa				
	seba horizontálne.				
Usporiadať ikony	Vyrovnanie minimalizovaných okien				
	návrhov.				
Štandardná lišta	Zapnutie/Vypnutie zobrazenia				
	štandardnej lišty tlačidiel povelov.				
Formátovacia lišta	Zapnutie/Vypnutie lišty povelov				
	formátovania.				
Zarovnávacia lišta	Zapnutie/Vypnutie lišty povelov				
	zarovnávania.				

<u>Z</u>obraziť <u>M</u>ierka ۲ Mriež<u>k</u>a M  $\checkmark$ Pravítko Ρ <u>F</u>arba papiera... <u>O</u>bsah objektu ~

<u>O</u> kr	10
	<u>K</u> askáda
	Horizontálne
	Usporiadať ikony
~	<u>Š</u> tandardná lišta
~	<u>F</u> ormátovacia lišta
~	Zarovnávacia lišta
~	S <u>t</u> avový riadok
~	1 FV.rph (originálna predloha)

Stavový riadok	Zapnutie/Vypnutie stavovéh	
	informačného riadku.	
1 FV.rph	Zoznam otvorených návrhov	
	s názvom súboru návrhu.	

#### Ponuka Pomocník

Názov	Popis	Kláves	Strana
Témy pomocníka	Otvorí hlavného pomocníka aplikácie REPORT Designer.		
Ako používať pomocníka	Vyvolá popis používania pomocníka		
Tip dňa	Zobrazí Tip dňa.		
História zostáv	Kontrola priebehu zmien	CTRL+F2	
	tlačových zostáv.		
O aplikácii	Zobrazí informácie o aplikácii		
	REPORT Designer.		

#### Kontextová ponuka kurzoru myši

Názov	Popis	Kláves	Strana
Vlastnosti Prehodiť horizontálne	Otvorí okno Vlastnosti objektu Pri dvoch vybraných objektoch zamení horizontálnu pozíciu.	ALT+ENTER	
Prehodiť vertikálne	Pri dvoch vybraných objektoch zamení vertikálnu pozíciu.		
Prilepiť pod seba	Zarovná textové objekty tesne pod seba.		
Vziať výšku textu	Nastaví výšku textového objektu podľa veľkosti písma.		
Vziať veľkosť textu	Nastaví výšku i šírku textu.		
Vybrať	Zmaže vybrané objekty.	SHIFT+Delete	
Kopírovať	Skopíruje vybrané objekty do schránky.	CTRL+C	
Zmazať	Zmaže vybrané objekty.	Delete	

#### Pomocník

<u>T</u>émy pomocníka Ako používať pomocníka Tip <u>d</u>ňa… História zostáv... Ctrl+F12 O <u>a</u>plikácii...

	Text s vloženými poliami
P	⊻lastnosti
070	Prehodiť <u>h</u> orizontálne
雸	Prehodiť v <u>e</u> rtikálne
困	Prilepiť pod seba
‡ab	V <u>z</u> iať výšku textu
1 <u>ab</u>	Vziať veľkosť textu

Vziať veľkosť textu

Vy<u>b</u>rať E Kopírovať

Ж

<u>Z</u>mazať

# Prehľad tlačidiel nástrojových líšt

Nástrojové lišty obsahujú tlačidlá najčastejšie používaných funkcií. Tu uvádzame prehľad tlačidiel so stručným popisom a uvedením prípadnej klávesovej skratky.

#### Štandardná lišta

-

Flačidlo	Názov	Klávesy	Povel
1	Nový	CTRL+N	Súbor/Nový
Ğ	Otvoriť	CTRL+O	Súbor/Otvoriť
	Uložiť	CTRL+S	Súbor/Uložiť
<b>e</b>	Tlač	CTRL+P	Súbor/Tlač
<u>A</u>	Náhľad		Súbor/Náhľad
57	Obnoviť údaje		
ж	Vybrať	SHIFT+Delete	Úpravy/Vyňať
	Kopírovať	CTRL+C	Úpravy/Kopírovať
Ê	Vložiť	CTRL+V	Úpravy/Vložiť
$\Omega$	Späť	ALT+Backspace	Úpravy/Späť
2	Znovu	CTRL+Y	Úpravy/Opakovať presunúť
K	Výber	S	Vložiť/Výber
Щ.	Databázové pole		Vložiť/Databázové pole
а́р	Textové pole		Vložiť/Textové pole
Ť	Súčet		Vložiť/Súčtové pole
<b>(</b> ∰	Skupina		
Ţ	Sekcia		Vložiť/Sekcia
2	Čiara		Vložiť/Čiara
Þ	Rámček		Vložiť/Rámček
Ē	Čiarový kód		Vložiť/Čiarový kód

KAPITOLA

	Logo	Vložiť/Logo
<u> </u>	Obrázok	Vložiť/Obrázok
μμ	Graf	Vložiť/Graf
€	Zväčšiť	Zobraziť/Mierka
Q	Zmenšiť	Zobraziť/Mierka

#### Zarovnávacia lišta

Tlačidlo	Názov	Klávesy	Povel
Ъ	Preniesť dopredu	CTRL+Plus	Objekt/Preniesť dopredu
8	Preniesť dozadu	CTRL+Mínus	Objekt/Preniesť dozadu
L	Preniesť bližšie	Plus	Objekt/Preniesť bližšie
6	Preniesť ďalej	Mínus	Objekt/Preniesť ďalej
	Zarovnať vľavo	CTRL+Vľavo	Objekt/Zarovnať vľavo
+□ →0	Zarovnať vpravo	CTRL+Vpravo	Objekt/Zarovnať vpravo
<del>0</del> □ ++	Zarovnať hore	CTRL+Hore	Objekt/Zarovnať hore
<u>5</u>	Zarovnať dole	CTRL+Dole	Objekt/Zarovnať dole
	Zarovnať šírku		Objekt/Zarovnať šírku
1	Zarovnať výšku		Objekt/Zarovnať výšku
<b></b>	Zarovnať veľkosť		Objekt/Zarovnať veľkosť
	Mriežka	М	Zobraziť/Mriežka
0\$0	Prehodiť horizontálne	CTRL+Hviezdička	Kontextová ponuka
臣	Prehodiť vertikálne	CTRL+Lomeno	Kontextová ponuka
王	Prilepiť pod seba		Kontextová ponuka
‡ab	Vziať výšku textu		Kontextová ponuka
神	Vziať veľkosť textu		Kontextová ponuka

Tlačidlo	Názov	Klávesy	Povel
N	Písmo	CTRL+SHIFT+F	Vlastnosti/Písmo
~	Veľkosť	CTRL+SHIFT+P	Vlastnosti/Veľkosť
В	Tučné	CTRL+B	Vlastnosti/Rez
Ι	Kurzíva	CTRL+I	Vlastnosti/Rez
<u>U</u>	Podčiarknuté	CTRL+U	Vlastnosti/Styl
	Zarovnať vľavo	CTRL+L	Vlastnosti/Zarovnanie
	Zarovnať na stred		Vlastnosti/Zarovnanie
1	Zarovnať vpravo	CTRL+R	Vlastnosti/Zarovnanie
r	Vlastnosti	ALT+ENTER	

# KAPITOLA 2 Základné vedomosti

V tejto časti príručky sa zoznámite so základmi práce pri navrhovaní tlačových zostáv. Kapitola popisuje:

- 2/1 Úvod k REPORT Designeru
- 2/2 Typy tlačových zostáv
- 2/3 Pridávanie užívateľských zostáv
- 2/4 Mazanie užívateľských zostáv
- 2/5 Lokálna ponuka v dialógu Tlač
- 2/6 Druhy tlačových zostáv
- 2/7 Prvé zoznámenie
- 2/8 Návrh tlačových zostáv
- 2/9 **Objekty**
- 2/10 Výber objektov
- 2/11 Presun objektov
- 2/12 Zmena veľkosti objektov
- 2/13 Vymazanie objektov
- 2/14 Tipy pre l'ahšiu prácu

# 2/1

# Úvod k REPORT Designeru

Program REPORT Designer je určený na úpravu a návrh tlačových výstupov z ekonomického systému POHODA.

#### Spúšťanie programu a otvorenie zostavy

Program REPORT Designer je možné spúšťať dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je prostredníctvom ikony vytvorenej v zložke Štart systému Windows pri inštalácií (farba ikony je hnedo-šedá). Tento postup má svoje obmedzenia, ktoré plynú z princípu tlače v aplikácií POHODA. Tieto obmedzenia budú vysvetlené v kapitole 4.

Druhá možnosť spúšťania REPORT Designeru je priamo z programu POHODA. Postup je nasledujúci:

- spustite účtovníctvo POHODA a otvorte agendu, ktorej zostavu chcete upravovať
- stlačte tlačidlo Tlačové zostavy (CTRL+T) na štandardnej nástrojovej lište alebo zvoľte povel Tlačové zostavy z ponuky Súbor, alebo zvoľte tlačidlo Náhľad na východiskovú zostavu (CTRL+SHIFT+T)
- vyberte tlačovú zostavu z ponúknutého zoznamu v dialógovom okne Tlač



- stlačte tlačidlo Náhľad pre otvorenie zostavy v okne Náhľadu. Toto okno obsahuje panel nástrojov umožňujúci ďalšiu prácu s tlačovou zostavou.
- ak máte korektne nainštalovaný program REPORT Designer, teraz môžete stlačiť tlačidlo s nápisom REPORT Designer. Stlačením tohto tlačidla otvoríte vybranú zostavu v programe REPORT Designer.

#### TIP

Zoznam je možné rozbaľovať stlačením kláves +/- na ikone knihy, prípadne dvojklikom myši.

#### TIP

Tlačové zostavy jednotlivých dokladov sú označené bielou ikonou pred názvom zostavy, súpisky dokladov majú ikonu žltú.

#### TIP

Dialógové okno je možné zväčšiť podľa potreby uchopením myši.

Nový s.r.o.				FA	AKTÚRA č	.27010002
Dodávateľ:	Nový s.r.o. Tajovského 14 811 04 Bratislava	1	Variabilný symbo Konštantný sym Objednávka č.:	ol: bol:	zo dňa	270100027 0308
	IČO: 36255789 DIČ: 2020765512 IČ DPH: SK2020765 Telefón: (02) 548856 Fax: (02) 548856796 E-mail: now@stonlin	512 3798 He.sk	Odberatel: Obchodný centrálný s 965 01 Žiar	IČO: IČ DPH (DI dom PRIOR klad nad Hronon	ič): SK n 1	12456378 2020866639
Číslo účtu:	26225455	31   1100				
Forma úhrady: Dátum vyhotovenia: Dátum splatnosti: — Dátum vzniku daňovej	príka: 24.10.2 07.11.2 povinnosti: 24.10.2	zom 007 007 007	Konečný príjemca:			
	Meežetus	Loopa	Ziava Can		DPH	Sk Celkom

• teraz môžete tlačovú zostavu upraviť.

🐮 REPORT Design	er - [FV.r	ph (originálna predloha)]	- <b>-</b> ×
🗄 Súbor Úpr <u>a</u> vy	<u>V</u> ložiť v	Objekt Zobraziť <u>O</u> kno <u>P</u> omocník	- @ ×
12686	ð 4   }	Image:	$\odot$ $\bigcirc$
1	~		
	0 :	• 1 •   • 2 •   • 3 •   • 4 •   • 5 •   • 6 •   • 7 •   • 8 •   • 9 •   • 10	111   121   131   141   1
Hlavička zostavya	- C	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
	1		. [√ariabilný symbol:] . [Konštantný symbol: .]. . [Dbjednávka č.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Logo	Dötbieratet:   100:     İC: DPH     XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Hlavička zostavyb [@NEPrintIban]		: Efelo účtu: ]; [2000000000000000000000000000000000000	XXXXX Zoznam XXX
Hlavička zostavyc [#Printlban]		Banka:   \$ <td>XXXXX Zoznam XXX</td>	XXXXX Zoznam XXX
Hlavička zostavyd		Forma úhrady;	- Bonečný príjemca:   ].     - Soboxt Vzorec XXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	=+ +=  0== 0← →0  ↑↑	盐 📼 🗉 函 🛄 🎞 L 📖 코 포 tab tab	
ок		kurzor x=	=11,70 y=-0,77

 úpravy uložte pomocou tlačidla Uložiť (CTRL+S) na Štandardnej nástrojovej lište alebo povelom Uložiť z ponuky Súbor.

- ukončite REPORT Designer a vráťte sa späť do okna Náhľadu.
- POHODA sa dialógovým oknom opýta, či má znovu otvoriť náhľad, pretože zostava bola zmenená editorom zostáv.
- po potvrdení dialógu tlačidlom OK sa náhľad tlačovej zostavy otvorí znovu a v náhľade sa už objaví upravený vzhľad zostavy.



#### z <sup>stran.</sup> 27

## 2/2

### Typy tlačových zostáv

Po korektnej inštalácií programu REPORT Designer sa v dialógovom okne Tlač aplikácie POHODA sprístupnia v pravom hornom rohu 2 nové tlačidlá. Sú to:



Pridať užívateľskú zostavu



Okrem nich sa tu nachádzajú tlačidlá:



Vlastnosti zostavy



Obľúbené zostavy

Význam týchto tlačidiel si teraz popíšeme.

#### Tlačidlo Obľúbené zostavy

Toto tlačidlo slúži v dialógovom okne Tlač na vytvorenie ďalšej "Knihy" tlačových zostáv s názvom Obľúbené zostavy. Táto sekcia sa nachádza vždy na prvom mieste v zozname dostupných tlačových zostáv agendy a slúži na urýchlenie výberu často používanej zostavy.



#### Tlačidlo Vlastnosti zostavy

Toto tlačidlo slúži v dialógovom okne Tlač na zobrazenie vlastností zvolenej zostavy. Z hľadiska spôsobu vytvorenia zostavy rozlišujeme tieto **typy zostáv**:

- Originálna predloha
- Užívateľská náhrada originálu
- Užívateľská zostava

V prípade zostavy typu Užívateľská zostava je možné vykonať i zmenu uvedených vlastností (viď. Pridanie užívateľských zostáv).

#### Originálna predloha

Ekonomický systém POHODA obsahuje stovky tlačových zostáv pripravených od výrobcu k okamžitému použitiu. Tieto zostavy typu Originálna predloha má užívateľ k dispozícií ihneď po inštalácií programu. V každej agende sa nachádzajú rôzne originálne zostavy podľa typu agend a účelu danej agendy.

Zoznam originálnych zostáv pre každú agendu sa objaví v dialógovom okne Tlač, kedykoľvek užívateľ stlačí tlačidlo Tlačové zostavy, prípadne použije klávesovú skratku CTRL+T alebo povel Tlačové zostavy v ponuke Súbor.

Každá zostava sa nachádza v samostatnom súbore s **príponou .rph**, ktorý má po inštalácií nastavený atribút **len na čítanie**. Zostavy sú na pevnom disku počítača umiestnené v adresári súboru **Tlač** v inštalačnej zložke súboru Pohody.

Ilačiareň \\gallova\HP Lasedet   Kópia   Dátum tlače   26.11.2007 ▼   Studius záková   Pripiť zásoby   Studiu predaja poďľa okresov   Priehľad predaja poďľa okresov   Priehľad predaja poďľa okresov   Priehľad predaja poďľa okresov   Priehľad predaja poďľa okresov   Postové zostavy   Poštové zostavy   Poštové zostavy	Tlač Tlačiareň Zostava A4 I	PDF Vyberte tlačovú zostavu	+	Ξ	i	Ę
Stitky adnies (3 x 7 ks)     Štitky adnies (3 x 7 ks)     Štitky adnies (3 x 8 ks)	Ilačiareň \\gallova\HP LaserJet	Adresár Adresná kartu Adresná kartu Súpiska adries Telefónny zoznam Kontakty Zákaznícke karty Zákaznícke karty Zoznam skupín adresára Zoznam ktrúčov adresára Zoznam ktrúčov adresára Splatnosť odberateľov Prijalé zásoby Struktúra predaja Díta predaja podľa okresov Prehľad predaja podľa okresov Struktúra predaja podľa okresov Prehľad predaja podľa okresov Struktúra predaja podľa okresov				

V prípade sieťovej inštalácie aplikácie POHODA (varianty NET) sa všetky súbory tlačových zostáv nachádzajú na hlavnom počítači – serveri POHODY v inštalačnom adresári POHODY. Nech už spúšťate REPORT Designer z hlavného počítača, alebo upravujete tlačové zostavy z klientskej stanice POHODY, vždy pracujete so súbormi na hlavnom počítači.

#### Užívateľská náhrada originálu

Tlačovú zostavu typu Užívateľská náhrada originálu vytvorí užívateľ **úpravou zostavy typu Originálna predloha** prostredníctvom REPORT Designeru.

Najprv si v zozname dialógového okna Tlač vyberte zostavu, ktorú chcete upraviť a nastavte na ňu kurzor. Potom stlačte tlačidlo Náhľad. Po otvorení náhľadu zostavy stlačením tlačidla REPORT Designer otvoríte danú zostavu v programe REPORT Designer. Tu už môžete vykonať zmeny zostavy a po ich uložení bude tlačová zostava typu Originálna predloha nahradená upravenou tlačovou zostavou typu Užívateľská náhrada originálu. Zostava tohto typu nemá vlastný záznam v zozname tlačových zostáv v dialógovom okne Tlač, pretože priamo nahrádza originálnu zostavu výrobcu. Užívateľské náhrady originálu sú na pevnom disku počítača umiestnené v zložke **Tlač/Edit**. Jednotlivé súbory majú rovnaký názov ako súbory originálnych predlôh a opäť majú príponu .rph.



Ak chcete opäť používať originálnu verziu zostavy, nastavte sa v zozname dialógového okna Tlač na príslušnú zostavu a stlačte tlačidlo **Zmazať užívateľskú zostavu.** 

Povel Zmazať užívateľskú zostavu taktiež vymaže príslušný súbor zo zložky súboru Tlač/Edit.

Pretože v programe POHODA je možné vytvárať **užívateľské zostavy**, ktoré umožňujú odvodiť od jedného originálu (napríklad faktúry) ľubovoľný počet zostáv s vlastným názvom a záznamom v zozname zostáv dialógového okna Tlač, odporúčame využiť túto možnosť skôr ako užívateľskú náhradu originálu.

#### Užívateľská zostava

Tlačovú zostavu typu Užívateľská zostava môžete v programe vytvoriť nasledujúcim postupom. Najprv je nutné nastaviť sa v zozname dialógového okna Tlač na zostavu, od ktorej bude nová užívateľská zostava odvodená. Správny výber zostavy, na základe ktorej bude vytvorená nová užívateľská zostava, je veľmi dôležitý, pretože v tejto zostave by mali byť k dispozícií všetky databázové polia a premenné, ktoré chcete využiť v novej zostave. Potom stlačíte tlačidlo Pridať užívateľskú zostavu a postupujte podľa ďalšej časti tejto kapitoly Pridávanie užívateľských zostáv.

Od ktorejkoľvek zostavy, zvolenej v zozname zostáv, je možné odvodiť ľubovoľný počet užívateľských zostáv. Zostava je uvedená v stromovej štruktúre zostáv v samostatnej vetve pod užívateľsky definovaným názvom. V každej účtovnej jednotke je možné vytvoriť rôzne užívateľské zostavy.

Každá užívateľská zostava sa nachádza v samostatnom súbore **s príponou .rph** a všetky súbory užívateľských zostáv sú na pevnom disku počítača umiestnené v zložke súboru **Tlač/Copy.** 

Ak chcete doplniť alebo opraviť atribúty užívateľskej zostavy, stlačte tlačidlo Vlast-

nosti zostavy a zmeňte potrebné položky v dialógovom okne s rovnakým názvom. Ak potrebujete užívateľskú zostavu odstrániť, použite tlačidlo **Zmazať** užívateľskú zostavu.





+]

# Pridávanie užívateľských zostáv

Tlačidlo **Pridať užívateľskú zostavu** v dialógovom okne Tlač slúži na založenie vlastných užívateľských zostáv ako kópií originálnej predlohy. Prípadne môžete použiť miestnu ponuku, vyvolanú pravým tlačidlom myši. Novú zostavu je možné pomenovať podľa vlastnej potreby, otvoriť a potom upraviť v programe REPORT Designer.



#### TIP

Tlačidlo Pridať užívateľskú zostavu použite v prípade, že chcete vytvoriť novú zostavu ako kópiu zostavy.

#### TIP

Do poľa Popis zostavy zaznamenávajte popis Vami vykonaných užívateľských úprav. V dialógovom okne uveďte názov zostavy (zobrazí sa v zozname dialógového okna Tlač), názov dokumentu pri tlači (zobrazí sa v zozname tlačových úloh tlačiarne pri tlači zostavy) a názov súboru, ktorý bude vytvorený v **zložke Tlač/Copy**.

Ďalej môžete určiť, či táto nová zostava bude k dispozícií vo všetkých firmách (účtov-

ných jednotkách) ekonomického systému POHODA, alebo bude prístupná len z aktuálneho účtovníctva.

Do posledného textového poľa môžete zadať vlastný popis zostavy, obvykle s uvedením podrobných vlastností a funkcií Vami upravenej tlačovej zostavy.

)- II	Pridať užívateľskú	i zostavu	(	×
e I-	Názov v strome Názov pri tlači	Faktúra v USD Commercial Invoice		
5	Názov súboru	cmFV_USD .rph	Pre všetky firmy	
÷- ať	Popis zostavy	Uzivateliska zostava	🔾 Len pre aktuainu rirmu	
y, n tí	Vydaná faktúra, v kto Tlačí sa i SWIFT kód	rej sú všetky čiastky uvedené v cudzej n Vášho účtu pre platbu zo zahraničia.	nene.	
<del>)</del> -			OK Storno	

### 2/4

### Zmazanie užívateľských zostáv

Po uložení informácií o novej zostave sa Vás program opýta, či chcete novovytvorenú zostavu ihneď editovať v aplikácii REPORT Designer. Pokiaľ potvrdíte tlačidlom ANO, spustí sa aplikácia REPORT Designer a otvorí novovytvorený súbor.

Tlačidlo **Zmazať užívateľskú zostavu** v dialógovom okne Tlač slúži na odstránenie zvolenej užívateľskej zostavy resp. užívateľskej náhrady originálu, ktorá bola vytvorená pomocou funkcie **Pridať zostavu**.



Pretože sa jedná o nevratnú operáciu, program sa Vás opýta, či má skutočne danú zostavu vymazať. Ak potvrdíte svoj zámer, bude užívateľská zostava vymazaná zo zoznamu tlačových zostáv v dialógu Tlač.

Ak sa jedná o užívateľskú náhradu originálu, bude zmazaný priamo súbor zo zložky Tlač/Edit.

Ak sa jedná o užívateľskú zostavu, POHODA sa Vás ešte opýta, či má tiež zmazať súbor zo zložky **Tlač/Copy**.

POHODA	
	Naozaj chcete zmazať užívateľskú náhradu originálu zvolenej zostavy ? Ak zvolite ÁNO, nenávratne odstránite súbor 'C:\Program Files\STORMWARE\POHODASK\TiskSK\Edit\cmFV_A.rph' z disku !
	Áno Nie

Až po potvrdení tohto dialógu

tlačidlom ANO bude nenávratne zmazaný i definičný súbor užívateľskej zostavy. V opačnom prípade je možné kedykoľvek v budúcnosti znovu pridať túto užívateľskú zostavu a naviazať ju na ponechaný súbor v zložke **Tlač/Copy**.

Vlastnosti zostavy Pridať užívateľskú zostavu Zmazať užívateľskú zostavu Pridať k obľúbeným

Východisková zostava

V dialógu Tlač je pomocou pravého tlačidla prístupná **lokálna (kontextová) ponuka** povelov, pomocou ktorých môžete tiež pridávať a mazať užívateľské zostavy a/alebo meniť vlastnosti týchto zostáv. Ďalej môžete pridávať a mazať zoznam Obľúbených zostáv.

Posledným povelom lokálnej ponuky v dialógu Tlač je nastavenie tzv. Východiskové zostavy. Jedná sa o zostavu, ktorá je v zozname tlačových zostáv tlačená tučným písmom. Táto zostava je tak použitá vždy, keď v danej agende použijete tlačidlá štandardnej lišty **Tlač východiskovej zostavy** (CTRL+T) alebo **Náhľad východiskovej zostavy** (CTRL+SHIFT+T).

### 2/5

# Lokálna ponuka dialógu Tlač

V aplikácií POHODA existuje niekoľko **druhov tlačových zostáv**. Ich základné rozlíšenie je uľahčené použitou **ikonou** pred názvom zostavy. V každej agende programu POHODA je možné nájsť rôzne druhy tlačových zostáv, záleží na type a účele danej agendy. Prehľad jednotlivých kapitol a ich význam na správaní zostavy si teraz uvedieme.

Poloha ikona "naležato" oznamuje, že tlačová zostava je vytvorená pre tlač na papier orientovaný na dĺžku.



### Druhy tlačových zostáv

#### Základné tlačové zostavy agendy

Ikona	Popis	Použitie a význam
	Biela prázdna ikona	Vytvorenie HTML verzie aktuál- neho dokladu, možnosť odoslať elektronickou poštou.
æ	Biela ikona s logom aplikácia Internet Explorer	Vytvorenie HTML verzie aktuál- neho dokladu, možnosť odoslať elektronickou poštou.
	Žltá prázdna ikona	Základná súpiska vybraných dokladov, obvykle akceptuje užívateľské triedenie záznamov v agende.
æ	Žltá ikona s logom aplikácie Internet Explorer	Vytvorenie súpisky vybraných dokladov v HTML formáte.
Σ	Žltá ikona so znakom matematická suma	Súčtová súpiska vybraných do- kladov, počíta rôzne medzisúčty podľa účelu zostavy.
*	Žltá ikona so znakom * (hviezdička)	Súpiska záznamov, ktorá obvykle neberie ohľad na triedenie a vý- ber záznamov v agende.
	Žltá ikona s troma farebnými prúžkami.	Súpiska záznamov, ktorá obsa- huje graf.

Tmavošedá ikona s nazna-
čenými "riadkami"

Ð

Tlač na oficiálne formuláre, obvykle pre finančný úrad. Tlač presne vypĺňa voľné polia na formulároch.

#### Poštovné tlačové zostavy agendy

Ikona	Popis	Použitie a význam
⊞	Žltá ikona rozdelená na 8 malých častí	Tlačová zostava typu súpiska, ktorá tlačí na formát papiera typu Štítky.
S	Biela zmenšená ikona so šedým písmom "S"	Zostava typu poštová poukážka. Tlač presne zodpovedá voľným poliam na formulároch poukážok.
	Biela ikona tvaru "obálka"	Zostava pre tlač obálky. Obsahuje časť adresát a časť odosielateľ.

#### Poštové tlačové zostavy agendy

Ikona	Popis	Použitie a význam
٩	Žltá ikona v tvare koso- štvorec s výkričníkom	Kontrolná tlačová zostava, ktorá navyše umožňuje napríklad ozna- čenie chybných záznamov.

Pre prehľadnú prácu na bežných monitoroch je vhodné okno roztiahnuť cez celú obrazovku. Teraz si prehliadneme okno aplikácie REPORT Designer a zoznámime sa s jeho základným usporiadaním. Podrobný popis jednotlivých častí a práce s nimi nájdete ďalej v príručke.

# Prvé zoznámenie

🗱 REPORT Designer - [FV.rph]					
i 🗂 Súbor Úpr <u>a</u> vy Vloi	ć objekt Zobrazić Okno Pomorak	- 8 ×			
<u>i</u>					
3	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	2			
8 4		x a			
Hlavička zostavyb [@NEPrintlban]	ğisto üštr.   [\$000000000000000000000000000000000000	]			
Hlavička zostavyc [#Printlban]	Benics   Sococi (Conservation)   XXXXX Zoznam XXXXX     SwFT:   Sococi (Conservation)   Status     Bank:   Socococococococococococococococococococ	]			
Hlavička zostavyd	Forma úhrady:   (% Zoznam XXXXXX   Gonebrý príjences:   (% Zoznam XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
Hlavička stránky b [#NeniPlatce]	[jznačenie dodávky] [//możstvo] [.J.cena], Zliova] [ Sk.Celkor	n]			
Hlavička stránky c [#JePlatce]	[Označenie dodávky]   [Množstvo]   [J.cena] Zľeva   Cena] %DPH   DPH   Sk Cekor	nj.			
Hlavička stránky d		81_			
Hlaviřka stránku e		>			
OK Sekcia: Havička stránky a 20,00 × 0,00)					

**Titulkový pruh** uvádza názov programu a za pomlčkou i názov zostavy, ktorá je programom upravovaná.



- Štandardná nástrojová lišta urýchľuje a uľahčuje vykonávanie jednotlivých povelov z hlavnej ponuky. Prehľad tlačidiel tejto a ďalších nástrojových líšt je uvedený na inom mieste tejto kapitoly. Bližšie informácie o ich funkciách nájdete v kapitole Povely ponúk.
- Formátovacia nástrojová lišta urýchľuje prácu s vlastnosťami objektov v návrhu tlačovej zostavy. Bližší popis nájdete v kapitole Vlastnosti objektov.
- **Zarovnávacia nástrojová lišta** urýchľuje prácu s umiestnením jednotlivých objektov alebo ich skupín v návrhu tlačovej zostavy.
  - Horizontálne pravítko uľahčuje orientáciu pri úprave tlačovej zostavy.
  - Vertikálne pravítko uľahčuje orientáciu pri úprave tlačovej zostavy.

(6)

(7)

- **Členenie zostavy** je stĺpec s názvami a definíciami sekcií a skupín v návrhu tlačovej zostavy. Ich popis nájdete v kapitole Povely ponúk.
- Rozdeľovacie lišty sú hranice medzi jednotlivými sekciami návrhu tlačovej zostavy. Slúžia na definíciu vertikálnej veľkosti sekcií.
- **Okno s obsahom** návrhu tlačovej zostavy, ktorá je upravovaná.



Objekt v tlačovej zostave. Jednotlivé objekty, ktoré môžu byť použité v tlačovej zostave, sú popísané v kapitole Povely ponúk.

(12)

(11)

Stavový riadok zobrazuje stav programu, vybraný objekt, pozíciu kurzoru atď. Bližšie informácie nájdete v kapitole Povely ponúk.

# Návrh tlačových zostáv

Prostredníctvom aplikácie REPORT Designer môžete vytvárať návrhy tlačových zostáv, ktoré udávajú aké údaje majú byť v zostavách vytlačené. Tieto údaje definujete v aplikácií REPORT Designer prostredníctvom objektov, ktorými môžu byť napríklad text alebo hodnoty zadané do ekonomického systému POHODA. Práca s REPORT Designerom je intuitívna a v mnohom pripomína prácu s ďalšími grafickými programami. Na rozdiel od nich však nie je vždy možné presne navrhnúť celú tlačovú zostavu, pretože napr. pri položkovom doklade (faktúre) neviete, koľko položiek môže doklad obsahovať. Preto nie je možné navrhovať, ako bude vyzerať každá položka, ale je potrebné zadať len všeobecný predpis pre zobrazenie položky v tlačovej zostave. Pri zobrazení a tlači zostavy program automaticky Vašu definíciu zopakuje pre každú z položiek.

Ktorákoľvek tlačová zostava je väčšinou zložená z niekoľkých rôznych častí, ktorým hovoríme sekcia, kde sú umiestnené jednotlivé objekty. Sekciám sa podrobne venujeme v kapitole Vlastnosti objektov.

2/9

2/8

### **Objekty**

Každá tlačová zostava sa skladá z rôznych objektov, ako sú napríklad čiary, rámčeky, textové polia, databázové a súčtové pole, čiarové kódy, logá, obrázky, grafy a sekcie. Všetky objekty, s ktorými je možné v aplikácií REPORT Designer pracovať, nájdete v ponuke Vložiť, prostredníctvom ktorej ich môžete umiestniť do tlačovej zostavy. Pre každý objekt je možné nastaviť jeho špecifické vlastnosti, čo popisuje samostatná kapitola Vlastnosti objektov. Objekty je rovnako možné vyberať, presúvať a meniť ich veľkosť. Objekty sa taktiež môžu prekrývať, prípadne je možné ich zarovnať podľa niektorého z nich.

Príklad objektov je vidieť na nasledujúcom obrázku vpravo, ktorý okrem iného

zobrazuje objekt sekcie Hlavička stránky či Položka a taktiež textový objekt Dátum či databázový objekt Číslo, ktorý je práve vybraný.

Hlavička st

Položka Päta zostav

Päta zosta

[#JsouDob

Päta zostav

ránky	- - 1	- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
	-	Påtum ∑tíslo ⊥ Typ Firma ⊥ Ciastka		
va		D1.01.1999 200000000 2002000000000000000000000		
y b opisy]	-	Pačet faktúr; _jec X0000; V hadnote: _X00X Vzarec X0000; Dobropisy: 5c X0000; V hadnote: _X00X Vzarec X0000;		
уc	Ē	Celkom: 255 555 V hodnote: 200 Vzorec XXXXX Typ faktúry: F = faktúra, Z = zálohóvá faktúra, D = prijatý dobropis, V = ťarchopis, I		

### 2/10

### Výber objektov

**Výber objektu** vykonáte stlačením ľavého tlačidla myši na objekte. Výber ďalšieho objektu vykonáte rovnako, ale navyše držíte stlačenú klávesu CTRL.

Ak máte vybraný len jeden objekt, môžete vybrať v rámci sekcie nasledujúci (predchádzajúci) stlačením klávesy TAB (resp. SHIFT+TAB).

Výber viacerých objektov, ktoré spolu susedia, môžete vykonať taktiež pomocou tzv. "siete". Stlačíte ľavé tlačidlo myši a roztiahnete obdĺžnik okolo požadovaných súborov. Po uvoľnení tlačidla myši bude vybrané všetko, čo sieť čo i len čiastočne zachytila. Sieť nezačínajte rozťahovať na niektorom z objektov, pretože týmto spôsobom by ste tento objekt presúvali.

Ak držíte pri rozťahovaní siete kláves SHIFT, sieť zachytí len objekty, ktoré boli celé vo vnútri siete, čiastočne zasiahnuté objekty sa nevyberú.

Sieť taktiež môžete, rovnako ako výber jedného objektu, kombinovať s klávesom CTRL, čím sa priberú ďalšie objekty.

Všetky objekty v tlačovej zostave naraz vyberiete povelom Úpravy/Vybrať všetko alebo klávesovou skratkou CTRL+A.

E Logo E					
:	XXXXX Vzorec XXXXX · · · · · · · ·				
	DXXXXXX Vzorec XXXXXX :				
	XXXXXX Vzorec XXXXXX · · · · · · · · ·				
	200000000000000000000000000000000000000				
	.Щ				

Zrušenie výberu jedného objektu z množstva vybraných vykonáte stlačením klávesy CTRL a kliknutím myši na príslušný objekt.

**Vybraný objekt** poznáte podľa značiek v rohoch objektu. Pri výbere viacerých objektov sa navyše rozoznáva hlavný objekt výberu, ktorý má tieto značky vyplnené čiernou farbou. Ostatné vybrané objekty majú značky prehľadné (len orámované). Zarovnanie na mriežku sa deje vždy podľa hlavného objektu.

Zmenu hlavného objektu vykonáte stlačením ľavého tlačidla myši nad požadovaným

objektom. Nemusíte tlačidlo ani púšťať a okamžite môžete pokračovať v presúvaní objektov.

Miestnu ponuku pre viacero vybraných objektov vyvoláte stlačením pravého tlačidla myši nad niektorým objektom. Bližšie vysvetlenie k jednotlivým povelom udáva kapitola Povely ponúk.



#### TIP

Ak chcete objekt posunúť napríklad len o 1 mm, musíte objekt najprv preniesť ďalej, aby ste ho "odtrhli", a potom ho vrátiť na požadované miesto.
## **Presun objektov**

Presun objektu vykonáte po jeho vybraní stlačením ľavého tlačidla myši a presunom objektu na iné miesto. Aby nedochádzalo k drobným nechceným posunom objektov, musíte objekt najprv tzv. "odtrhnúť" a až potom je možné ho presúvať. "Odtrhnutím" sa rozumie posun o 2,5 mm.

Objekt môžete presúvať i pomocou kurzorových šípok. Veľkosť posunutia, tzv. krok kurzoru, sa nastavuje povelom Súbor/Nastavenie... .

Ak je zapnutá mriežka (povel Zobraziť/Mriežka, kláves M), ľavý horný roh presúvaných objektov sa zarovnáva na túto mriežku. Výnimkou je textový objekt zarovnaný doprava, u ktorého sa zarovnáva jeho pravý horný roh.

Presúvať môžete taktiež viacej objektov naraz. Ak chcete presúvať vybrané objekty z viacerých sekcií, presun je možný iba vľavo alebo vpravo. Vertikálne môžete posúvať iba objekty v rámci jednej sekcie. Zarovnávanie na mriežku sa deje vždy podľa hlavného objektu výberu.

Pri presune viacerých objektov jednej sekcie vertikálne je rozhodujúce, v ktorej sekcii sa po presune nachádza horný okraj najvyššie položeného objektu. Do tejto sekcie budú umiestnené všetky objekty. Sekcia sa v prípade potreby roztiahne.

Ak posúvate objekty pomocou kurzorových kláves, povel Späť z ponuky Úpravy sa vzťahuje nie na jedno stlačenie klávesy, ale na celý presun objektu.

## Zmena veľkosti objektov

Ak chcete zmeniť veľkosť niektorého z objektov, najprv ho vyberiete a potom rozťahovaním pomocou ľavého tlačidla myši za rohovú alebo okrajovú stredovú značku meníte jeho rozmery.

Zmenu veľkosti môžete vykonať i pomocou kurzorových kláves, keď pri zmene rozmerov spolu s príslušnou šípkou držíte zároveň kláves SHIFT. Zmena veľkosti funguje ako pre jeden, tak i pre viacero objektov.

Ak je vybraných viacero objektov, nemožno myšou meniť ich veľkosť, je možné ich len presúvať.

Objekt sa zväčšuje alebo zmenšuje v závislosti od zapnutia mriežky. Krok kurzoru i veľkosť mriežky môžete nastaviť povelom Súbor/Nastavenie... .

## 2/13

## Vymazanie objektov

Ak potrebujete niektorý z vložených objektov vymazať, najprv príslušný objekt vyberte a potom stlačte kláves **DELETE**.

Rovnakým spôsobom postupujte i vtedy, ak chcete vymazať viacero objektov.

Jedinú výnimku v tomto prípade tvorí sekcia a skupiny, ktoré je možné zrušiť len prostredníctvom dialógového okna Vlastnosti objektov. Bližšie viď záložka Sekcia v kapitole Vlastnosti objektov.

#### TIP

Ak nechcete zarovnávať objekty podľa mriežky, vypnite ju povelom Zobraziť/ Mriežka.

#### TIP

Ak potrebujete vrátiť objekt na pôvodné miesto, využite povel Úpravy/Späť.

# 2/12

APITOLA

#### TIP

Posun o malú vzdialenosť je vhodné vykonať pomocou kurzorových šípok pri vypnutej mriežke.

## Tipy pre l'ahšiu prácu

Prácu si uľahčíte a zrýchlite zadaním správnych hodnôt do políčok **Mriežka** a **Krok kurzoru** v ponuke Súbor/Nastavenie aplikácie REPORT Designer.

Pre presné umiestňovanie objektov môžete použiť klávesnicu. Ak máte zapnutú mriežku, objekty sa podľa nej zarovnávajú a jedno stlačenie kurzorovej šípky na klávesnici má za následok pohyb vybraného objektu o vzdialenosť nastavenú v políčku **Mriežka**. Ak vypnete mriežku, objekt sa pohybuje o vzdialenosť nastavenú v políčku **Krok kurzoru**.

**Textové objekty zarovnané doľava** (viď záložka Písmo v kapitole Vlastnosti objektov) sa na mriežku zarovnávajú ľavým horným rohom objektu, **zarovnané doprava** potom pravým horným rohom.

Ak vkladáte viackrát do zostavy rovnaký typ objektu, najrýchlejšie to vykonáte **skopírovaním** prvého **objektu** pomocou myši a klávesu CTRL tak, že držíte kláves CTRL a prenesiete objekt na požadované miesto. Potom v prípade potreby môžete pozmeniť vlastnosti nového objektu.

# KAPITOLA 3 Povely ponúk

V tejto časti príručky sa zoznámite so základnými funkciami a ovládaním programu. Naučíte sa pracovať s aplikáciou REPORT Designer pomocou povelov z hlavnej ponuky a tieto znalosti potom využijete pri svojej každodennej práci.

3/1	Ponu	ka Si	íbor

- 3/2 Ponuka Úpravy
- 3/3 Ponuka Vložiť
- 3/4 Ponuka Objekt
- 3/5 Ponuka Zobraziť
- 3/6 Ponuka Okno
- 3/7 Ponuka Pomocník
- 3/8 Miestna ponuka pri objektoch

<u>3</u> 1

# 3/1

## Ponuka súbor

Ponuka Súbor obsahuje povely pre manipuláciu so súbormi zostáv.

## Nový

Založí nový súbor tlačovej zostavy.

V ľavej časti dialógového okna môžete určiť **druh zostavy**, na základe ktorého sa v návrhu zostavy prednastaví príslušná sekcia. O sekciách sa bližšie pojednáva v kapitole Vlastnosti objektov.

	Nová Zostava		×
/ej	Typ zostavy	Zdroj údajov	
no uh no ed- ia. ed- sti	<ul> <li>Standardná Tlač dokladu alebo súpisky</li> <li>Eormulár Tlač do predtlačených formulárov</li> <li>Obálka Tlač adresy odosielateľa a adresáta</li> <li>Adresné štítky Tlač adries na vrch samolepiacich štítkov</li> </ul>	Prásdný Bankovní doklad Cash Flow Daň, přiznání fyzických osob (PÚ) Daň, přiznání právnických osob (PÚ) Daňové přiznání Dodací list Faktura Interní doklad Mzdový list - dávky Mzdový list - dávky Mzdový list - dávky Mzdový list - nářnady Mzdový list - stážky Mzdový list - stážky Mzdový list (původní)	rník

Ak vyberiete druh zostavy **Štandardná**, budú v návrhu zostavy prednastavené základné sekcie Hlavička zostavy, Hlavička stránky, Položka, Päta zostavy a Päta stránky.

🕌 REPORT Designe	r - [Zostava1]	- 0 ×
🗄 👬 Súbor Úpr <u>a</u> vy	<u>V</u> ložiť O <u>bj</u> ekt <u>Z</u> obraziť <u>O</u> kno <u>Pomocník</u>	- 8 ×
126860	. ≁   X = @   ⊃ ⊂   <b>▶</b> ∰ ⊕ Σ (∰ ⇒   <b>Σ</b> ⊠ ∰ ∰ ፼ ፼ @   Q Q	
1	▼ ▼ B I U ) 重 重 重 留	
	0	3+ + +14 👗
Hlavička zostavy		
Hlavička stránky		
Položka	-	
Päta zostavy		
Päta stránky		
<		>
	: 湖 쮸 삶   📼 🖩 國   🏢 🎞   때 귤 폰 tab tab	
ок	kurzor x=13,93 y=8,14	1.3

TIP Typ zostavy určuje prednastavenie sekcií v návrhu zostavy.

📽 REPORT Design	er - [Zo	stava2	I										IX
🗄 📑 Súbor Úpr <u>a</u> vy	⊻ložiť	Objekt	: <u>Z</u> obrazi	: <u>O</u> kno	Pomocnik	:						-	ð ×
12681 <b>6</b> 1	ð. 🕫	XB	Ê 🖸		🛅 ap	Σœ	-   ź	, S 🖷	i 📼 🔯 🛛				
1	v		B	U									
	[0		11121	1.3.1	. 4 5	1116	1117	8 .	1 1 9 1 1 1	0.1.11.1	12111	13 . 1 . 1	14
o													
Strana I	1												1
	i :												1
	11												: =
	5												1
													-
													1
													1
													1
	4												1
													:
	5 -												÷.,
	12 1												1
	6												1
	11												1
	7												1
	- E - :												÷ .
	-												1
	-												1
													1
dia a	9						• • • •						• •
	5 Ima 4	1 ㅗㅗ ፻፬			+-+ [ m+m		tah tah					ļ	>
							tan táö	J					
OK					kurzo	or			x=9	,23 y=7,15			

Ak zvolíte typ Formulár, bude návrh zostavy tvorený jedinou sekciou Strana 1.

V prípade, že zvolíte typ zostavy **Obálka**, bude návrh zostavy obsahovať dve sekcie. Sekciu Odosielateľ a sekciu Adresát.

REPORT Designer - [Zostava3]

Subor Úpravy Vložiť Objekt Zobraziť Okno Romocnik

Image: Static Stat

<sup>strana</sup> 43

Ak vyberiete typ zostavy **Adresné štítky**, bude návrh zostavy obsahovať len jedinú sekciu nazvanú Štítok. Táto sekcia ako jediná, na rozdiel od všetkých predchádzajúcich, nemá možnosť nastavenia veľkosti inak než pomocou povelu Súbor/ Nastavenie stránky.



V pravej časti dialógového okna môžete určiť zdroj údajov tlačovej zostavy. Podľa daného zdroja budú v zostave k dispozícii databázové polia a premenné. Bližšie informácie o týchto objektoch nájdete v kapitole Vlastnosti objektov a v kapitole Prílohy.

### Otvoriť

Otvorí dialógové okno, ktoré umožňuje vybrať a otvoriť súbor návrhu tlačovej zostavy pre úpravy.

Niekedy sa môže stať, že súbor tlačovej zostavy nemožno vzhľadom k dostupným údajom týmto povelom otvoriť, preto skôr odporúčame otvárať súbory návrhov tla-

Open	?×
Kde hlfadat: 🗁 TiskSK	🗸 🕝 🎓 🖾 -
Сору	ADkazen.rph
Export	🔁 ADkont.rph
😤 ActReq.rph	🔁 ADlist2.rph
🖧 ADdodal.rph	🔁 ADlist.rph
🖓 ADkarta.rph	🚰 ADprodej.rph
ADkarty.rph	ADprodG.rph
<	>
Názov súboru:	Otvorit
Súbory typu: Zostavy POHODA (*.rph)	✓ Zrušiť

REPORT Designer

Zodpovedajúce údaje nie sú k dispozícii.

Spustite program POHODA
Otvorte náhľad tejto tlačovej zostavy
Stlačte tlačidlo REPORT Designer

ОК

čových zostáv priamo z ekonomického systému POHODA.

### Zavrieť

Zavrie súbor tlačovej zostavy.

### Uložiť



TIP CTRL+O otvorí súbor návrhu tlačovej zostavy.

#### TIP

**CTRL+F4** zavrie súbor návrhu tlačovej zostavy.

#### TIP

**CTRL+S** uloží súbor návrhu tlačovej zostavy.

### Uložiť ako

Otvorí dialógové okno, ktoré umožňuje uložiť súbor tlačovej zostavy pod novým menom do určenej zložky, ktorá sa automaticky ponúkne pre uloženie súboru, záleží na tom, či sa jedná o užívateľskú náhradu originálu alebo užívateľskú zostavu. Bližšie viď Vlastnosti tlačových zostáv v kapitole Základné vedomosti.

### Nastavenie stránky

Nastavenie stránky má rôzne možnosti v závislosti od **typu aktívnej zostavy** (viď povel Nový). **Štandardný** typ a typ **Formulár** majú Nastavenie stránky zhodné.

Základné údaje týkajúce sa papiera, na ktorý budete zostavy tlačiť, sa zadávajú v oddiely Papier.

Políčko **Formát papieru** umožňuje zvoliť z niekoľko preddefinovaných a navyše nastaviť vlastnú veľkosť papiera.

Prepínač **na výšku/na šírku** ovplyvňuje orientáciu zostavy a to, či budete zadávať veľkosť ľavého či pravého okraja zostavy. Pri tlačových zostavách orientovaných na šírku sa zadáva pravý okraj, pretože pri malých, t.j. obálkových, prevodkových a vlastných zostavách, týmto okrajom "prirazíme" papier k tlačiarni.

Nastave	nie stránky			×	
Papier		Okraje			
Formát	Δ4 🗸	Hore	10 🗘	mm	
	💿 na výšku	Vřavo	5 🗘	mm	
	🔿 na šírku	Dole	20 🗘	mm	
Šírka	210 ¢ mm	Šírka zostavy	200 🗘	mm	
Výška	297 🗘 mm	Počet dielov	1 🗘		
	OK Storno Pomocník				

Políčko Šírka a Výška môžete zadávať len vtedy, ak zvolíte vlastný formát papiera.

📲 REPORT Designer - [PDbook2.rph (originálna predloha)]											
i 🗄 Súbor Úpr <u>a</u> vy	⊻lo	žiť O <u>bj</u> ekt	Zobraziť <u>C</u>	kno <u>P</u> omoc	ník						- 8 ×
	: 같 다 맘 응 것 것 ! % 6월 그 그										
Arial	_	v 14 v	BIU								
13+++14+++15+++	16+	1 - 17 - 1 - 18	·   ·19·   ·	20   21	22   23	1   24   1	25 + + 26 +	27       28		30     31	32     33 🔨
Hlavička zostav	-										
Hlavička stránky a	-	Dňa: 01.	01.1999		×	Čast 1 / Str 000000000	ana 255 555 000000000	Peňažn xxxxxxxxx	ý denn	ík (dvo xxx	istrann
Hlavička stránky c	-			. Príj	my zahrň. d	o základu d	ane		Výdavky	na dosiahn	utie, zabezi
	1	Priebežn	é položky Výdaj	Celkom	Predaj tovaru	Predaj výrobkov a služieb	Ostatné príjmy	Výdavky pre záklaď dane celkom	Nákup materiálu	Nákup tovaru	Mzdy
Hlavička stránky e	F	1	. 6	7	8	9	10		12	13	1 14 1
Hlavička stránky f											
Hlavička stránky g	-	5555555555555	555555555	5555555555555	5555555555555	555555555555	555555555555	555555555555	5555555555555	5555555555555	555555555
Položka a	-	5555555555555	555555555,55	555555555555	555555555,55	555555555,55	555555555,55	55555555555	555555555,55	5555555555555	555555555,5
Položka b	-	35555555555	55555555555	555555555555	5555555555	55555555555	555555555,55	555555555555	555555555,55	555555555555	555555555
Päta stránky a	-	500000000000000000000000000000000000000	65555555555555555555555555555555555555	55555555.55 7	55555555.55 8	255555555.55 9	55555555.55 10	55555555,55 11	55555555.55 12	55555555.55 13	55555555,5r
== :: :	Ľ	<u>±</u>			-		-				
Päta zostav [#CondText]	Ŀ							00000000000		x	
1 m											>
: 13 43 13 13   8											
ОК						Text			x=0,00 y=0	,00 (9,41×	0,57)

Oddiel Okraje slúži na správne nastavenie tlačovej zostavy. Do políčok **Hore, Vľavo/ Vpravo** (okraj je uvedený podľa orientácie zostavy) a **Dole** zadáte potrebnú veľkosť okrajov.

Šírka zostavy a nastavené okraje sú zrejmé zo zobrazenia stránky, kde sú vyznačené modrou prerušovanou čiarou. Políčko **Počet dielov** môžete využiť pre široké tlačové zostavy. Ide o zostavy, ktorých šírka je väčšia ako jedna strana, a preto pokračujú na ďalšej strane.

Typickým príkladom takej zostavy je dvojstranný peňažný denník, v ktorom sú na jednej strane A4 orientované na šírku uvedené príjmy a na druhej strane A4 sú uvedené výdaje. V návrhu sú jednotlivé diely oddelené zvislou čiarou a objekty by

nemali túto čiaru presahovať (rozhodujúci pre ich umiestnenie je ich ľavý okraj).

Pri zostave typu Obálka môžete v Nastavenie stránky opäť zvoliť formát papiera, **orientáciu zostavy**, šírku a výšku papieru. Ďalej je možné rovnakým spôsobom zadať veľkosť okrajov a šírku zostavy.

S údajmi pracujete rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade len s tým rozdielom, že orientácia zostavy neurčuje, či budete zadávať veľkosť ľavého alebo pravého okraja, pretože v tejto zostave je potrebné zadať obidva okraje, čo je zrejmé i na zobrazení zostavy v hornej časti okna. Výklopný zoznam **Formát** ponúka niekoľko druhov formátu obálok a samozrejme je možné zvoliť i vlastný formát.

Typ zostavy Adresné štítky má Nastavenie stránky v oddiely Papier a Okraje zhodné so Štandardným typom a typom Formulár. Na rozdiel od týchto dvoch typov však namiesto políčok Šírka zostavy a Počet dielov obsahuje prepínač Tlačiť štítky a políčko Prvý štítok. Prepínačom Tlačiť štítky môžete zvoliť, či budú štítky tlačené vedľa seba, teda zľava doprava, alebo pod seba, teda zhora nadol. Do poľa Prvý štítok môžete zadať, na ktorej pozícií bude začínať prvý štítok.

Údaje uvedené v políčku Prvý štítok a nastavené v prepínači Tlačiť štítky sa ponúkajú i v dialógovom okne **Nastavenie štítku** pri tlači danej zostavy z ekonomického systému POHODA. V tomto dialógovom okne môže užívateľ uvedené údaje zmeniť podľa potreby.

Nastavenie stránky			×	
Papier	Okraje			
Formát obálka B6 🗸 🗸	Hore	20 🇘 r	nm	
🔿 na výšku	Vřavo	20 \$ r	nm	
💿 na šírku	Dole	20 🇘 r	nm	
Šírka 162 🗘 mm	Vpravo	15 🗘 r	nm	
Výška 115 🗘 mm	Šírka zostavy	60) 🗘 r	nm	
OK Storno Pomocník				



Nastavenie štítkov	
Stitky Pozícia prvého štitku 11 (2) Tlačít štitky vedťa seba () pod seba (2) Dodržať zvolený počet Stitkov na stránke	
	OK Pomocník

POHODA Komplet - [Adresár]			_		- PX
(1) 21 (2) 100   (+ + + + + 1) 10 ( +	👢 🔤 BEPORT Designer 📆 🗐 🔬 🖓		_		
		ABC, I.r.o. Trilphona 66 Meltice - Lacioné 91305			
		Acrozofa s. Vitoriani Hazia a Sobol Faritzaske			
		AJAX - virobno obchodni činn Peter fajtak Vijetana 1 Blasoce nad Sebsace soti 01			I
		Albert Bichai Verbiakosta 734. 97401 Kasala Byttitia			
	Pres Mada Jan B 12 911 01 Trinda	Alens Haru Titlo va SOAAPhO UNT Vibeli kana S 915 A3 Bavda Byshka			I
	AAA Contuff Naroni 15 110 00 Pona 1 Critampatha	ALL 1972 pointo vifa a.v. Vienantesa 3 975 86 Kanka Byrtota			
Strana 1 / 5 (originálna predloha zostavy)	2	Nový s.r.o.	2007	Ø Ø Celý adresár	<ul> <li>Image: A state</li> /ul>

#### Nastavenie ...

Políčko Databáza určuje súbor, odkiaľ sa načítavajú údaje pre nové otvárané ná-

vrhy tlačových zostáv. Prednastavenie tohto poľa nemá vplyv na už otvorené návrhy zostáv. Ak chcete zmeniť databázový súbor pre tlačovú zostavu, je potrebné najprv správne nastaviť políčko databáza v dialógovom okne Nastavenie tak, že databázový súbor vyberiete pomocou tlačidla s troma bodkami v štandardnom dialógovom okne **Otvoriť**, a až potom otvoríte návrh tlačovej zostavy prostredníctvom povelu **Otvoriť** z ponuky Súbor v aplikácií REPORT Designer.

Nastavenie	٥
Databáza	C:\Program Files 8667\Data\36255789_2007.
Mriežka	25 🗢 v jednotkách 0,1 mm
Krok kurzora	10 🗊 v jednotkách 0,1 mm
Východzie písmo	Arial V 9
Menšie formáty:	Nastaviť formát papiera na ovládač tlačiarne     Ovládač tlačiarne podporuje kópie     Tiač len čierna     Otlačí kypravo hore     Otlačír kypravo strede     Otlačír výravo kole
	OK Storno Pomocník

Pripomíname, že štandardný postup otvárania návrhov tlačových zostáv – t.j. pomocou tlačidla REPORT Designer v náhľade tlačovej zostavy v ekonomickom systéme POHODA (viď Úvod k REPORT Designeru v kapitole Základné vedomosti) – vždy správne nastaví políčko Databáza, a preto nie je potrebné toto políčko meniť. Zmenu databázového súboru je možné však využiť v niektorých neštandardných situáciách.

Políčko **Mriežka** určuje vzdialenosť bodov mriežky pre zarovnávanie jednotlivých objektov. Objekty sa zarovnávajú podľa mriežky len vtedy, ak je mriežka zapnutá povelom **Zobraziť/Mriežka**. V políčku **Krok kurzoru** nastavíte veľkosť posunutia objektu, ktorý presúvate pomocou kurzorových šípok na klávesnici bez zapnutej mriežky. V prípade, že je mriežka zapnutá, posúvajú sa objekty o vzdialenosť nastavenú v políčku Mriežka a zároveň sa na mriežku zarovnávajú. Obe políčka sa nastavujú v jednotkách 0,1mm a v tejto presnosti sa ukladajú pozície objektov.

#### TIP

Ak otvoríte návrh tlačovej zostavy prostredníctvom ekonomického systému PO-HODA, obsah poľa Databáza bude vždy správne zadaný.

#### TIP

Ak chcete zarovnávať objekty podľa mriežky, zapnite ju povelom Zobraziť/Mriežka. Východzie písmo sa použije pri vkladaní nového objektu.

Zaškrtávacie políčko **Nastaviť formát papiera na ovládač tlačiarne** môžete vypnúť v prípade problémov alebo pri tlači na traktorový papier.

Zaškrtávacie políčko **Ovládač tlačiarne podporuje kópie** vypnete v prípade, že tlačiareň tlačí jednu kópiu, i keď ste nastavili počet kópii vyšší.

Zaškrtávacie políčko Tlač len čierna zaškrtnete v prípade, že potrebujete tlačiť obyčajný čiernobiely dokument a Vaša tlačiareň umožňuje farebnú tlač. V tom prípade aplikácia POHODA zmení pri tlači všetky farebné objekty, napríklad grafy, na čiernobiele vyplnené rôznymi štýlmi. Môžete takto ušetriť i veľké finančné prostriedky za lacnejšiu čiernobielu tlač.

Prepínačom **Menšie formáty** je možné určiť, na ktorú časť papiera sa budú tlačiť zostavy pre obálky, zloženky atď. Je to vhodné pri tlačiarňach s držiakom na vedenie papiera.

#### Tlač

Povel Tlač umožní vytlačiť zostavu, aby bolo možné skontrolovať zmeny zostavy vykonané v REPORT Designeri. V dialógovom okne si môžete zvoliť tlačiareň, na ktorej chcete tlač vykonať, rozsah tlače i počet kópií.

Tlač slúži len na účely úpravy designu tlačovej zostavy, a preto údaje nemusia zodpovedať skutočnosti. Príslušné zostavy s aktuálnymi údajmi môžete vytlačiť priamo v ekonomickom systéme POHODA. To isté platí i pre povel **Náhľad**.

Tlač		?×
Tlačiareň Názov: Stav: Typ: Umiestnenie: Poznámka:	STORMWARE PDF Printer Pripravená STORMWARE PDF Printer STORMWARE	Viastnosti
Rozsah tlače Všetko Strany Výber	oct 1 do:	Kópie Počet kópií: 1 🗘 1 2 3 Zoradit
		OK Zrušiť

### Náhľad

Pred ukončením úprav tlačovej zostavy si týmto povelom môžete zobraziť jej náhľad a skontrolovať, že zostava skutočne zodpovedá Vašim požiadavkám.

Náhľad sa ovláda pomocou tlačidiel na panely nástrojov. Tlačidlom **Tlač** môžete po prehliadnutí zostavu priamo z náhľadu vytlačiť. V dialógovom okne môžete zvoliť rozsah tlače i to, či sa budú tlačiť iba nepárne, iba párne či párne i nepárne strany.

Rozsah tlače	
⊙ všetko	Kópia 1 🗘
🔿 aktuálna stránka	párne i nepárne
O od strany 1 do 1	<ul> <li>nepárne strany</li> <li>párne strany</li> </ul>

Ďalšie štyri tlačidlá slúžia pre pohyb medzi jednotlivými listami zostavy. Tlačidlo **Prvý** zobrazí prvý list zostavy, **Predchádzajúci** zobrazí predošlý list, **Ďalší** zobrazí nasledujúci list a **Posledný** zobrazí posledný list zostavy. Tlačidlo **Viac strán** prepína pohľad medzi zobrazením dvoch strán naraz alebo zobrazením jednej strany tlačovej zostavy.

TIP CTRL+P otvorí okno tlače.

#### TIP

V náhľade bohužiaľ nezodpovedajú presne veľkosti písma skutočnosti. Preto sa niekedy zdá text v náhľade orezaný, ale pri tlači je všetko v poriadku.

TIP Ak potrebujete zobraziť dve stránky tlačovej zostavy

naraz, stlačte tlačidlo Viac strán. Rovnakým tlačidlom opäť zobrazíte len jednu stránku.

Tlačiareř	i
Umožní zvol	iť tlačiareň. Po stlačení tlačidla
Vlastnosti	môžete zmeniť nastavenie tla-
čiarne. Tlač	tohto tlačidla vyvolá nastavenie
vlastností tl	ačiarne z operačného systému
Windows	(Start/Nastavenie/Tlačiarne),
v ktorom m	ôžete okrem iného zmeniť kvali-
tu tlače a na	astaviť ďalšie funkcie tlačiarne.

🗱 REPORT Designer - [DPH07.rph (originálna predloha)]

33 2

DAŇOVÉ PRIZNANIE

DAN Z PRIDANE J HODNOTY

Conside the processing sectors of the sector of the secto

ngatanania (vyenadi na n) dolfne ogsame diskanisim skutačnosti na podenia dokanisim darkačno pomena dolatočne <sup>e</sup> n.a.c.\_r o k

nesia m e

быю стато

ôkon / konsiei

Náhľad ukončíte klávesom ESC alebo tlačidlom Zavrieť náhľad.

0 olan ke kolanu a siuzb ⊭olfa 5 8 a 9 zakona

fari podra 1 tro odu. 2 az 4 a tradicem Tosary, pri klogich druhy odkeralet plafi dan podra 5 d0 ods. 7 atkona Dodanie losarova skalieb s oslobodenim od dane

ooffa 5, 43 of s. 1, 2 a 4 ziliona să posinnos čeri zučeni regis kās

la Statt Jaka attica

arie dane pri regis kāci plai iela dane podla 5 55 s

na darī za plarītvacie okdobie potīta 5.78a p la chiá dalle vá as vinno sť

Ξ,

Sekcia: Strana

alenie dane cestulūcim pil vijsoze iosaru polita 5 60 zakor

Odpači konie dane oslikom polita (; +0 - 5+ zakona

verni adacčet rný adpočetupra rený a 20g

Tlačidlami Zväčšiť a Zmenšiť môžete meniť veľkosť (priblíženie) náhľadu zostavy.

via chiá dallo và po vinno chias únradu

offs E S1 val

Ratobutnulle i i kazavsku podľa 5.11 obio va a 11a ciliana

🚔 Ilač

DPH

...ache Chiopee dar & K − 1 ⊂ 4 p h Bartost Henhtbach-4 1 · nitkačné čislopre dafi z prid

V stañosacon obiobi nessritia tañost potimos t ani narok na otpoCitarie dane (opendran)

boh meno 3 o k c h \_ n e n o \_ -

Obec obec roč PSC

. Globietenu Geloteu Olei/lei\_cisi Orax/rax\_cisi

e i c laños) úrai (anos)\_urai

Adresa Mica ullca

onalel

Vjšis sujere, že uvedené údaje sú 1944m en.ac.\_rok

Tlačiareň		
Názov:	STORMWARE PDF Printer	Vlastnosti
Stav:	Pripravená	
Тур:	STORMWARE PDF Printer	
Umiestneni	: STORMWARE	
Poznamka:		
Papier		Orientácia
Mathemati	A4 🗸	💿 Na výšku
VERICUSE.		
Zdvair		

\_ =×

1.0

3.4

Strama 2

d i c

195

-

## Odoslať

Tento povel umožňuje odoslanie súboru návrhu tlačovej zostavy elektronickou poštou ako prílohu. Pre správnu funkciu je potrebné mať správne nastavený program pre čítanie a odosielanie elektronickej pošty (napríklad MS Outlook).

## Vlastnosti

Povelom Vlastnosti môžete nastaviť súhrnné informácie o zostave. Napríklad názov tlačovej zostavy, meno autora, predmet, kľúč atď. nájdete na záložke Súhrnné informácie.

TIP

Vypĺňajte súhrnné informácie pri každej tlačovej zostave, pretože ju môžete neskôr využiť pri vyhľadávaní.

Pomocník

Súhmné informácie Štatistické údaje História úprav

17.6. J. cena až na 4 des. mies

STORMWARE s.r.o.

Faktúra

Eaktúru vudané

Zrušiť

Zoetava

Autor

Kľúč Úpravy

Názov

Agenda

Šablóna vzor.rph

ПK

Na záložke **Štatistické údaje** je uvedené, kto tlačovú zostavu naposledy uložil, číslo revízie, celkový čas úprav, dátum vytvorenia a ďalšie údaje.

Na záložke **História úprav** má užívateľ možnosť zoznámiť sa s prehľadom úprav tlačovej zostavy, ktoré boli vykonané výrobcom.

REPORT Designer

Save changes to FV.rph?

Nie

Zrušiť

!\

Áng

### Koniec

Povel ukončí program REPORT Designer a prípadne i ponúkne uloženie zmenených tlačových zostáv.

3/2

TIP ALT+Backspace vráti späť prevedené úpravy.

**TIP** O výbere objektov sa dočítate v kapitole Základné vedomosti.

TIP CTRL+V vloží objekty zo schránky do návrhu tlačovej zostavy.

# Ponúka Úpravy

Ponuka Úpravy obsahuje povely pre editáciu objektov.

## Späť

Vráti späť posledné vykonané úpravy. Umožňuje vrátiť sa až o 4 kroky.

## Znovu

Znovu zopakuje posledné úpravy, ktoré boli vrátené späť.

## Vyňať

Zmaže vybrané objekty a vloží ich do schránky Windows.

## Kopírovať

Skopíruje vybrané objekty do schránky Windows.

## Vložiť

Vloží objekty zo schránky do návrhu tlačovej zostavy. Objekty REPORT Designeru sa vložia na rovnaké miesto, odkiaľ boli skopírované alebo vyňaté, pokiaľ medzitým nedošlo k zmene sekcií. Veľmi pohodlne sa preto kopírujú dve zostavy, ktoré majú rovnako rozmiestnené sekcie (napr. rôzne súpisky). Vložené objekty zostanú vybrané, a tak je ich možné ihneď presunúť na správne miesto.

Text z iného programu sa vloží ako textové pole.

Pri vkladaní **databázových polí** z inej zostavy sa automaticky ponúkne konverzia neznámych tabuliek. Tým je uľahčený prevod podobných súpisiek. Pokiaľ ani po konverzii názvu tabuľky nie je databázové pole nájdené, stane sa z neho **neznáma položka**, ktorú je možné identifikovať v stavovom riadku a v náhľade zostavy.

Prevod poli	ičok databázy 🛛 🔀	<
Neznáme p Meno Tabuľku V Automal	ole ID NAB previesť na FA V licky previesť všetky polia	
	<u>D</u> K Storno	)

🕌 REPORT Designe	r - [BDoklad.rph (originálna predloha)]	- DX
i 🔝 Súbor Úpr <u>a</u> vy	<u>Vložiť Objekt Zobraziť Okno Pomocník</u>	-8×
1166868	( ダ   茅 略 隠   つ つ   ▶ 尊 む Σ 準 →   琴 図 単 単 単 ● ● ●	
Arial Narrow	▼ 9 ▼ B I U   ≣ ≣ ≣ 🖆	
0.1.1.1	. 2 . [ . 3 . ] . 4 . [ . 5 . ] . 6 . [ . 7 . ] . 8 . ] . 9 . [ .10 . ] .11 . ] .12 . ] .13 . ] .14 . ] .15 . ] .16 . ] .17 . ] .18	1 19 1 1
	- [ýpisu: ] [01.01.1999] 7 latby: ] [01.01.1999]	
	8 	
Hlavička stránky a [@NeniDPHaPolozky]	e.dodávky ]	ekonji 🗸 🗸
<		
: 다 타 다 다 ! !!!	: 湖 寐 趈   == ■ ■   IIII III III III III III III III	
ок	Pole: !!!NEZNÁMA POLOŽKA!!! x=8,65 y=7,75 (3,35 x 0	),50) .::

Také položky je rozumné zmazať alebo v ich vlastnostiach správne nastaviť požadované databázové pole.

### Zmazať

Zmaže vybrané objekty. Omylom zmazané objekty môžete znovu obnoviť povelom Späť.

## Vybrať všetko

Vyberie všetky objekty v návrhu tlačovej zostavy. Počet vybraných objektov ľahko zistíme v stavovom riadku.

## Vložiť objekt

Umožní vložiť objekt do návrhu tlačovej zostavy nový **OLE objekt**, tzn. pridať do tlačovej zostavy súbor vytvorený v akomkoľvek inom programe (napr. Microsoft Clip Gallery), ktorý podporuje prepájanie a vkladanie objektov v inom súbore.

Vloženie objektu		?×	v	/loženie objektu		?×
<ul> <li>Vytvoriť nový</li> <li>Vytvoriť zo súboru</li> </ul>	Typ objektu: Adobe Actobal Document Brinap Imogamu Microsoft Word Graf programu Microsoft Office Excel Media Clip Microsoft Equation 3.0 MIDI Sequence	OK Zrušiť		○ Vytvoriť nový ⊙ Vytvoriť zo súboru	Sübor: C.VProgram Files\STORMWARE\POHO Prehlfadávat Prepojit	OK Zrušit
Výsledok Documen	dokumentu nový objekt Adobe Acrobat k.			Výsledok Vloží do dr Môžete ho vytvoril	skumentu obsah súboru ako objekt. aktivovať použitím programu, ktorý ho	

Objekt je možné vkladať zo súboru alebo ho priamo vytvoriť v inej aplikácii ako úplne nový.

Ak vkladáte **objekt zo súboru**, máte možnosť sa rozhodnúť, či bude do návrhu zostavy iba vložený, alebo či sa uchová prepojenie na pôvodný súbor.

Ak zaškrtnete políčko **Prepojiť** v dialógovom okne Vložiť objekt, kedykoľvek sa zmení pôvodný súbor, z ktorého bol objekt vytvorený, premietne sa táto zmena i do tlačovej zostavy.

Vlastnosti prepojeného objektu môžete meniť i v dialógovom okne **Vlastnosti odkazovaného objektu**.

itmap Ima	ge - vlastnosti	?[
Vseobecne Bi	∠obrazenie   map Image	
Typ: Veľkosť: Umiestneni	Bitmap Image Neznáme  <sub>8:</sub> C:\Program Files\STORM	Konveitovať
	OK	Pomocník Zrušíť Použiť

**TIP DELETE** zmaže vybrané objekty.

> TIP CTRL+A vyberie všetky objekty v návrhu tlačovej zostavy.

Dialógové okno zobrazíte povelom Vlastnosti z miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši nad objektom.

Vo vlastnostiach sa dozviete **všeobecné informácie** o OLE objekte a môžete nastaviť **spôsob zobrazenia** OLE objektu v návrhu tlačovej zostavy.

## Aktivácia OLE

Povel je dostupný iba vtedy, pokiaľ máte vybraný OLE objekt, a umožní otvorenie (aktiváciu) programu, v ktorom bol objekt vytvorený (napríklad Maľovanie). V programe potom máte možnosť OLE objekt upraviť podľa potreby. Rovnaký efekt docielite i vtedy, ak na objekt kliknete ľavým tlačidlom myši. Názov povelu sa mení podľa vloženého OLE objektu.



# 3/3

#### TIP

Bližšie informácie o práci s objektmi sa dozviete v kapitole Základné vedomosti.

#### TIP

Vlastnosti objektu vyvoláte z miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši na objekte, dvojklikom myši na objekte alebo stlačením klávesovej skratky **ALT+ENTER** po výbere príslušného objektu.

## Ponuka Vložiť

Ponuka Vložiť obsahuje povely pre vkladanie objektov do návrhu tlačovej zostavy.

### Výber

Režim výberu umožní nielen výber objektov, ale i ich presun a zmenu veľkosti (viď kapitola Základné vedomosti). V režime výberu má ukazovateľ myši tvar bielej šípky na prázdnej ploche návrhu tlačovej zostavy, resp. tvar veternej ružice na niektorom z objektov.

Ak ste v režime vkladania (napr. vkladáte do návrhu rámček a ukazovateľ myši má tvar kríža) a chcete sa prepnúť do režimu výberu objektov, iba kliknete ľavým tlačidlom myši niekam na prázdnu plochu návrhu alebo stlačíte tlačidlo Výber na Štandardnom panely nástrojov.

## Čiara

Umožní vložiť **vodorovnú** alebo **zvislú čiaru** do návrhu zostavy. Stlačením ľavého tlačidla myši umiestnite začiatočný bod čiary, držte tlačidlo myši a ťahajte čiaru. Uvoľnením myši umiestnite koncový bod čiary.

Šikmú čiaru môžete vytvoriť, pokiaľ vo vlastnostiach objektu Čiara zatrhnete políčko Šikmá čiara. Bližšie informácie získate v kapitole Vlastnosti objektov. Po potvrdení tlačidlom OK je možné meniť vzhľad čiary prostredníctvom myši alebo klávesnice tak, že stlačíte kláves SHIFT a použijete kurzorové šípky.



### Rámček

Umožní vložiť obdĺžnik, elipsu alebo ovál do návrhu zostavy.

Vloženie vykonáte tak, že stlačíte ľavé tlačidlo myši na mieste, kde chcete umiestniť

ľavý horný roh rámčeku, tlačidlo držíte stále stlačené a ťaháte myšou na miesto, kde má byť umiestnený pravý dolný roh rámčeku. Tu uvoľníte stlačenie tlačidla.

Vo vlastnostiach objektu Rámček môžete nastaviť silu a farbu rámčeku, farbu plochy rámčeku a jeho tvar. Bližšie informácie získate v kapitole **Vlastnosti objektu**.



### Databázové pole

Vloží do návrhu zostavy databázové pole, premennú alebo vzorec. Pole jedného z týchto typov si najprv vyberiete v dialógovom okne, ktoré sa objaví po zvolení povelu Databázové pole.



#### TIP

Prostredníctvom databázových polí sú hodnoty z ekonomického systému POHODA prepojené s tlačovými zostavami.

#### TIP

Ak potrebujete v tlačovej zostave použiť databázové pole, ktoré sa neponúka na záložke Pole v dialógovom okne Vlastnosti objektov, môžete využiť konfiguráciu súboru Report.cfg. O tejto vlastnosti programu, ktorá je určená len odborníkom, pojednáva samostatná kapitola príručky.

#### TIP

Vlastnosti vloženého poľa je možné nastaviť iba vtedy, ak je na príslušnom poli nastavený kurzor. V dialógovom okne sa na záložke **Pole** ponúkajú **položky z databázy, globálne premenné, lokálne premenné a vzorce**. Pre každú tlačovú zostavu je priamo v ekonomickom systéme POHODA definované, ktoré lokálne premenné je možné v tejto zostave použiť.

### Textové pole

Umožní vložiť do návrhu zostavy pevný popisný text. Text zadávate v dialógovom

okne Vlastnosti objektov na záložke Text. Formát textu a prípadne i rámček je možné nastaviť na ďalších zložkách dialógového okna.

Okrem iného môžete do textu vložiť i pole, t.j. databázové položky, premenné a vzorce, pri ktorých je možné nastaviť i ich vlastnosti. Podrobný popis nastavenia textového poľa a záložky Formát nájdete v kapitole Vlastnosti objektov.



### Súčtové pole

Vloží do návrhu zostavy objekt, ktorý spracováva pole, t.j. databázovú položku, premennú či vzorec, prostredníctvom definovanej funkcie. Výsledná hodnota je potom zobrazená v tlačovej zostave.

🕌 REPORT Designe	ir - [	FV.r	oh (c	brigi	inál	na	pred	iloł	1a)]	_	_	_	_	_	_		_				_	_	_	_	_	_				۱Þ
Súbor Úpravy	Vloi	ar c	bjekt	Z	obra	2Ř	<u>o</u> kr	ю	Pon	nocní	k																		- 6	9 :
126866	1.9	18	B	e	1 🖆	20	21	k	÷	āp	Σ	0	-		2	Ø	ų	Ę	91	2	ų	1	Ð,	Q						
Arial		<b>v</b> 9	1	-	B	I	Ū	Ξ		1		đ																		
		0 -	+ 1	• 1	2	- 1	3 1	1.1	4 )	1.13	5 1	1.18	-	113	7 -	D	8 ·	1.	9	e I	+10	b I	-1	10	1 1	2 :	D	13+	1 1	4
Hlavička stránky d (@PrvniStrana]	Ē																		-											ï
Hlavička stránky e (@PrvniStrana)											I	-2	56 6	Þ	555	5,55	1													
Položka a [@DPHaNejsouNuly]	E			: :				11	::									: :	:			: :	1	:						1
<	-						Ш												Ì										2	E
: °G & G G	(+ →⊡ + →0			1638		1		1		628	12	1	‡ab	tą.	ţ															
ок	_		_	_	_	_	_	_	_	Pole:	Súč	fet F	APol	l.Kc	_	_	_	_		×=	5,4	6 y	-1,	,00	(2,	54>	:0,:	36)		ī

Súčtovú funkciu a pole, na ktoré bude funkcia aplikovaná, si najprv vyberiete v dialógovom okne Vlastnosti objektov. **Funkcie**, ktoré je možné aplikovať sú Počet, **Počet rôznych, Minimum, Maximum a Súčet**.

Príkladom použitia súčtového poľa môže byť situácia, kedy potrebujete z niekoľkých faktúr vytlačiť najvyššiu celkovú čiastku, vytvoriť súčet čiastok, či zobraziť faktúry s najmenším údajom. Bližšie informácie o súčtovom poli nájdete v kapitole **Vlastnosti objektov**.

## Čiarový kód

Vloží do návrhu zostavy čiarový kód.

Pole, z ktorého bude spracovávaný čiarový kód, vyberiete v dialógovom okne na záložke **Pole**. Na záložke **Čiarový kód** zadáte veľkosť a kódovanie, ktoré je možné vybrať z hodnôt nastavených podľa príslušnej normy. Obe záložky sú podrobne popísané v kapitole Vlastnosti objektov.



## Logo firmy

Vloží do návrhu zostavy logo firmy, ktoré môžete nadefinovať v účtovníctve POHODA v agende Globálne nastavenie. Pre každú účtovnú jednotku je možné nadefinovať iné logo.

Pre správne zobrazenie loga v originálnej tlačovej zostave je dôležité zacho-



vať pomer strán (šírky a výšky), ktorý je 3:2. Preto najprv nastavte šírku loga a zvoľte povel **Zrovnať proporcie** z miernej ponuky (viď ďalej v tejto kapitole).

### Obrázok

Umožní vložiť do návrhu zostavy rastrový obrázok, t.j. súbor s príponou .bmp vytvorený napríklad v programe Maľovanie.

V dialógovom okne Vlastnosti objektov musíte zadať cestu k obrázku a prípadne určiť farbu, jas a kontrast. Ďalej môžete

🎥 REPORT Designe	r - [FV.rph (origináln	a predloha)]	_ D×
🗄 🔝 Súbor Úpr <u>a</u> vy	Vložiť Objekt Zobraz	ć Qkno Bomocník	- 5 ×
HERAR	6 1 X B B 1 S	_ ▶ ■ Φ Σ Θ → ≌ № ■ Θ	
:	Indiana Indiana		
<u> </u>	× × ×		
	0 + 1 + 1 + 1 + 2 +	• 3 •   • 4 •   • 5 •   • 6 •   • 7 •   • 8 •   • \$	1 - 1 - 10 - 1 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 1
Hlavička stránky c [#JePlatce]			
Hlanička stránky d (@PtvniStrana)			
Hlavička stránky e [@PrvniStrana]	E		
Položka a			M
E Ba Ba sea sea f la			2
		an in the state of	
ок		kurzor	x=2,88 y=0,16

rozhodnúť, či bude okolo obrázku rámček, a prípadne zvoliť silu čiary a jej farbu. Bližšie informácie o obrázku nájdete v kapitole Vlastnosti objektov.

### Graf

Vloží do návrhu zostavy graf.

V dialógovom okne Vlastnosti objektu nastavíte typ grafu, popis hodnôt na osi X, hodnoty pre os Y a sekciu, z ktorej sú brané hodnoty grafu.

Rozhodnúť sa môžete pre jeden z nasledujúcich typov grafov:

- Stĺpcový
- Kruhový
- Čiarový
- Čiarový bez nuly
- Stĺpcový 2 hodnoty

Bližšie informácie nájdete v kapitole **Vlastnosti ob**jektov pod názvom Záložka graf.

## Sekcia

Povel otvorí dialógové okno Vlastnosti objektov, v ktorom je možné pridávať, mazať a upravovať sekcie a skupiny.

Sekcie a skupiny sú zobrazené v ľavej časti okna aplikácie REPORT Designer a vo vlastnom

E Subor Úprav	Vlažiť Obtekt Zabraziť Okno Pomocník	
10000	\	
	0 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 4 + 1 + 5 + 1 + 6 + 1 + 7 + 1 + 8 + 1 + 9 + 1 + 10 + 11 + 12 + 1 + 13 + 14	4 - 1 - 15 -
Hlavička zostavy	E	
Hlavička stránky		
Položka		
Päta zostavy		
<		1
0.806	: 湖界站  ■    ■    ■	
ок	Graf x=3,50 y=0,75 (7,50 x	2.00)

👫 REPORT Designe	er - 1	Zostava1																	$\mathbf{X}$
🗄 🔝 Súbor Úpr <u>a</u> vy	⊻lo	žiť Objekt	<u>Z</u> obraziť	Qkno	Pomocni	k												- é	7 ×
126800	1.4	۲   X Pa	<b>₿ </b> Ω	≥   <b>k</b>	📼 ap	Σ	-	2 D	ų e	9 😡		•	2						
		~	BI			- B							_						
		0 + 1 + 1	+++2++	3 1 1	4 + 1 +	5 .   . 6	6 1 1 6	2 I I I	3 + 1 +	9 + 1	· 10 ·	1 - 11	1.43	510	13)	1.14	b D	15 -	~
Hlavička zostavy	F																		1
Hlavička stránky	Ē																		
Hlavička skupiny č. 1 (#Conditions)	F																		-
PoloBka	Ē																		1
Päta skupiny č. 1 (#Conditions )	E																		
Päta zostavy	Ē																		
Päta stránky	F																		
																			١.,
<																		>	
0.00.00		리 한후 소소 /				II X	tab tạ	ţ.											
ок						s	ekcia: Pi	oložka	_			(19	00 × 0	.55)	_	_		_	1.:

obsahu návrhu zostavy sú rozdelené posuvnými deliacimi pruhmi, prostredníctvom ktorých môžete meniť ich veľkosť.

Zmenu veľkosti vykonáte myšou tak, že nastavíte ukazovateľ myši na deliaci pruh a len čo sa ukazovateľ myši zmení na dvojšípku, stlačíte ľavé tlačidlo myši a ťaháte deliaci pruh hore alebo dole, a tým meníte veľkosť sekcie, resp. skupiny podľa potreby.

Bližšie informácie o jednotlivých sekciách a ich nastavení sa dozviete v kapitole Vlastnosti objektov.

## 3/4

## Ponuka Objekt

Ponuka Objekt obsahuje povely pre manipuláciu s objektmi.

### Vlastnosti

Kľúčová funkcia pre nastavovanie vlastností objektov. Povel budete používať pomerne často, preto je prístupný cez klávesovú skratku **Alt+Enter** a taktiež z miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši nad objektom (prvou položkou v miestnej ponuke je vždy názov objektu). Vlastnosti môžete rovnako vyvolať poklikaním myši na objekte.

Dialógové okno Vlastnosti objektu je rozčlenené na niekoľko záložiek. Pre objekty rôznych typov sú k dispozícií rôzne záložky, na ktorých je možné nastaviť rôzne vlastnosti. Ich podrobný popis je uvedený v kapitole Vlastnosti objektov, resp. Prílohy – Praktické príklady nastavenia vlastností.

TIP ALT+ENTER vyvolá dialógové okno Vlastnosti objektu. **TIP** O výbere objektov pojednáva kapitola Základné vedomosti.

7	1	P	
	•		

Vybraný objekt poznáte podľa značiek v rohoch objektu.

#### TIP

Ako vybrať viacero objektov sa dozviete v kapitole Základné vedomosti.

## Preniesť objekt

Povely začínajúce slovom Preniesť slúžia na prenesenie objektu pred alebo za ostatné prekrývajúce sa objekty. Každý povel je funkčný len v prípade, že je vybraný len jeden objekt v rámci jednej sekcie.

Rámčeky a čiary, ktoré môžu presahovať cez niekoľko sekcií, ležia vždy až za ostatnými objektmi.



#### Preniesť dopredu

Povel prenesie vybraný objekt úplne dopredu pred všetky ostatné objekty.

#### Preniesť dozadu

Povel prenesie vybraný objekt úplne dozadu za všetky ostatné objekty.

#### Preniesť bližšie

Povel prenesie vybraný objekt dopredu pred jeden objekt.

#### Preniesť ďalej

Povel prenesie vybraný objekt dozadu za jeden objekt.

## Zarovnať objekty

Povely začínajúce slovom Zarovnať sú prístupné len vtedy, ak je vybraných viacero objektov. Slúžia na zarovnanie všetkých vybraných objektov podľa hlavného objektu. Hlavný objekt má značky okolo seba vyplnené na čierno, ostatné vybrané objekty majú značky len čierno orámované a prázdne.

V ľavej časti obrázku je zobrazený stav pred vykonaným povelu, v pravej časti po vykonaní daného povelu.

#### Zarovnať vľavo

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli vyrovnané zároveň s ľavým okrajom hlavného objektu. Bližšie viď obrázok.

#### Zarovnať vpravo

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli vyrovnané zároveň s pravým okrajom hlavného objektu.

#### Zarovnať hore

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli vyrovnané zároveň s horným okrajom hlavného objektu. Bližšie viď obrázok.



#### Zarovnať dole

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli vyrovnané zároveň s dolným okrajom hlavného objektu.

#### Zarovnať šírku

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli rovnako široké ako hlavný objekt. Zmena šírky sa vykonáva vždy s pravým okrajom objektov, ľavé okraje (ľavý horný roh) zostávajú na mieste.

#### Zarovnať výšku

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli rovnako vysoké ako hlavný objekt. Zmena sa vykonáva s dolným okrajom objektov.





#### Zarovnať veľkosť

Povel zarovná všetky vybrané objekty tak, aby boli rovnako vysoké i široké ako hlavný objekt. Ľavý horný roh objektov zostáva na mieste, posúva sa spodný a pravý okraj objektov.



## Ponuka Zobraziť

Ponuka Zobraziť obsahuje povely pre úpravu vzhľadu návrhu.

## Mierka

Povel zväčší (priblíži) alebo zmenší (oddiali) mierku návrhu tlačovej zostavy podľa potreby užívateľa. K dispozícií je škála hodnôt 50% - 190% a povely Zväčšiť a Zmenšiť.

## Mriežka

Povel zapne alebo vypne mriežku. Ak je mriežka zapnutá, objekty sa zarovnávajú podľa nej. Veľkosť posunutia objektov pri ich presune pomocou myši či kurzorových šípok je daná nastavením v políčku **Mriežka** resp. **Krok kurzoru**, ktorá sa rovnako ako rozpätie bodov mriežky nastavuje povelom **Súbor/Nastavenie**. Bližšie viď popis v ponuke Súbor.

## Pravítko

Povel zobrazí alebo skryje vertikálne a horizontálne pravítko. Vertikálne pravítko obsahuje i popis sekcií a horizontálne sa neposúva. Preto máte neustále prehľad, ktorú sekciu na obrazovke vidíte.

🗋 Súbor Úprav	ry Yožk' Olgekt Zobrazt' Qimo Bomoonik
1688	요 정 : 차 2 8 1 2 2 1 1 1 1 1 2 9 1 1 2 9 1
	0 +   + 1 +   + 2 +   + 3 +   + 4 +   + 5 +   + 6 +   + 7 +   + 8 +   + 9 +   + 10 +   + 11 +   + 12 +   + 13 +   + 14 +   + 15 +   + 16 +   + 17 +   + 18 +   + 10 +   + 10 +   + 11 +   + 12 +   + 13 +   + 14 +   + 15 +   + 16 +   + 17 +   + 18 +   + 10 +   + 10 +   + 11 +   + 12 +   + 13 +   + 14 +   + 15 +   + 16 +   + 17 +   + 18 +   + 10 +   + 10 +   + 11 +   + 12 +   + 13 +   + 14 +   + 15 +   + 16 +   + 17 +   + 18 +   + 10 +   + 10 +   + 11 +   + 12 +   + 13 +   + 14 +   + 15 +   + 16 +   + 17 +   + 18 +   + 10 +   + 10 +   + 11 +   + 12 +   + 13 +   + 14 +   + 15 +   + 16 +   + 17 +   + 18 +   + 10 +   + 10 +   + 12 +   + 13 +   + 14 +   + 15 +   + 16 +   + 17 +   + 18 +   + 10 +
Hlavička stránky	
Položka	
Pata zostavy	
Päta stránky	
<	
0.80.0	「「「「「「」」」」「「「」」」「「「」」」」「「「」」」」」」
ж	Seksia: Pata stránky (19.00 x 1.00)

## Farba papiera

Povel umožní užívateľovi nastaviť farbu podkladu tlačovej zostavy. Užívateľ si môže zvoliť zo základných farieb, prípadne v rozšírenom dialógovom okne, po stlačení tlačidla Definovať vlastné farby, nadefinovať farby podľa svojich kritérií. Farba papiera nemá žiadny vplyv na náhľad a tlač zostavy.



## Obsah objektu

Ak je tento povel zaškrtnutý, zobrazí sa v návrhu zostavy obsah OLE objektu, ktorý do nej bol vložený. V prípade, že nie je táto voľba zaškrtnutá, v návrhu zostavy sa namiesto vložených OLE objektov a obrázkov objavujú preškrtnuté rámčeky.



#### TIP

TIP

vypnite ju.

Ak chcete mať na obrazovke viacej miesta, vypnite pravítka. Tak je možné sa prostredníctvom posuvnej lišty presunúť v návrhu tlačovej zostavy doprava, a tým "zakryt" popis sekcií. Na obrazovke budete mať zobrazený iba samotný návrh.

Ak nechcete zarovnávať objekty podľa mriežky,

#### TIP

Vypnúť zobrazenie obsahu objektov odporučame v prípade, keď je do návrhu zostavy vložené veľké množstvo obrázkov a OLE objektov a práca s návrhom tlačovej zostavy sa výrazne spomalí.

## Ponuka Zobraziť

Ponuka Okno obsahuje povely pre usporiadanie okien jednotlivých návrhov tlačových zostáv a pre úpravy vzhľadu hlavného okna programu. Na konci ponuky sú tiež povely na prepínanie sa medzi jednotlivými otvorenými návrhmi.

 1
 FV.rph

 2
 FVdod.rph (originálna predloha)

 3
 GOdber.rph (originálna predloha).rph

## Kaskáda

Povel vyrovná okná návrhov tlačových zostáv kaskádovito.



## Horizontálne

Povel vyrovná okná návrhov tlačových zostáv horizontálne.

🐘 REPORT Design	er - FVdod.rph (originálna predloha)	
Súbor Úprgvy	joät' Objekt Zobrazt' Okno Bomocnik	
126866	۵، ۱۳۵۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲	29
1	✓ ✓ B I U = = = [m <sup>2</sup> ]	
🗟 FV dod.rph (or	iginálna predloha)	-ox
	0 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 6 - 1 - 7 - 1 - 8 - 1 - 9 - 1 - 10 - 1	(11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (11)
Hlavička zostavy	E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX
	1         Doskvater:         XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Ddherater: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
EV roh	11	
	0.1.1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1	111111121211131111411151111
Ille áile an de un		
manuka 2088avya	- - - - - - - - - - - - - -	XXXX. Variabilný symbol:
<		[coheratef: ] [c]; [c]; [c]; [c]; [c]; [c]; [c]; [c
	# *의 퍆 站 ( == 회 @ ( ) == [ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	
ок	kurzor	x=15.12 v=2.86

## Usporiadať ikonv

Povel vyrovná ikony minimalizovaných okien tlačových zostáv do dolnej časti okna aplikácie REPORT Designer.



## Štandardná lišta

Povel zapne alebo vypne zobrazenie štandardnej lišty, ktorá obsahuje rad tlačidiel, sprístupňujúcich najpoužívanejšie povely. Jednotlivé tlačidlá a povely, ktoré môžete nájsť na štandardnej lište sú popísané v kapitole Základné vedomosti.

`````````````````````````````````````	i 🕨 🏛 학 Σີ 値 🗂	差 🖄 📖 📾 🛅 🔟   🅑 🍼
---------------------------------------	----------------	-------------------

## Formátovacia lišta

Povel zapne alebo vypne zobrazenie formátovacej lišty, ktorá obsahuje tlačidlá a povely pre zmenu typu a veľkosti písma a zarovnania textu. Práca s tlačidlami je povolená v okamihu výberu ľubovoľného textového objektu.

Pri každej zmene veľkosti alebo typu písma automaticky dôjde k percentuálnej zmene veľkosti obiektu.

#### Arial ▼ B I U E E E E E E ¥ 9

## Zarovnávacia lišta

Povel zapne alebo vypne zarovnávaciu lištu, ktorá obsahuje tlačidlá a povely pre zarovnanie a premiestnenie objektov. Pracovať s tlačidlami je možné iba v okamihu, ak je vybraný jeden 

alebo viac objektov.

## Stavový riadok

Povel zapne alebo vypne zobrazenie stavového riadku na spodnom okraji okna návrhu aplikácie REPORT Designer (viď kapitola Základné vedomosti).

Stavový riadok vo svojej ľavej časti zobrazuje stav programu, informácie v strednej a pravej časti sa menia podľa toho, koľko je vybraných objektov:

• ak nie je vybraný žiadny objekt, je v strednej časti uvedený text kurzor a v pravej časti aktuálne súradnice kurzora myši.

#### TIP

Povel Obnoviť údaje načíta znova údaie z databázv (viď políčko Databáza v Nastavení REPORT Designeru) a zobrazí náhľad zostavy.

#### TIP

Ak zmeníte veľkosť písma. odporúčame následne použiť povel Vziať výšku textu, aby text nebol pri tlači orezaný.

#### TIP

Popis všetkých povelov, ktoré nájdete na nástrojových lištách, nájdete v kapitole Základné vedomosti.

#### TIP

Stav programu a ďalšie dôležité informácie sú zobrazené v stavovom riadku.



• ak je vybraný jeden objekt, je v strednej časti uvedený popis objektu (napr. Pole: FAPol.Kc), v pravej časti je vidieť umiestnenie objektu v rámci sekcie a jeho rozmer.

🕌 REPORT Designe	r - [FV.rph]	
🗄 Súbor Úpr <u>a</u> vy	Možiť Objekt Zobraziť Okno Pomocník	- 8 ×
126860	\$ ∅ № № ⊇ ⊂   ┣ ▣ ѿ Σ ᅋ ᆗ 琴 ◙ ᅖ ᅖ ᅖ ▣ ● Q Q	
Arial	y 9 y B I U ≡ ≡ ≡ 12	
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	2
Hlavička zostavya	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	
		>
: 'B *B LJ LB   R	[ 13] 27 14 1 ■ ■ ■ ■	
OK	Pole: FAPol.Kc x=4,96 y=0,50 (2,54 × 0,36)	

• ak je vybraných viac objektov, je v strednej časti uvedená informácia o počte objektov a v pravej časti súradnice aktuálnej pozície kurzora myši.



**Stavový riadok, štandardnú, formátovaciu** a **zarovnávaciu lištu** môžete zobraziť alebo skryť i prostredníctvom miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši na niektorej z líšt.



V miestnej ponuke nástrojových líšt sa nachádza i povel Vzhľad programu, ktorým môžete rovnako ako v aplikácii POHODA meniť vzhľad celého programu REPORT Designer.

Ďalej sa tu nachádza povel Upraviť, ktorým môžete meniť a upravovať ponuku, nástrojové lišty a klávesové skratky rovnako, ako v aplikácii POHODA.

#### TIP

Ak si neviete dať rady s ovládaním pomocníka, zvoľte povel Ako používať pomocníka z ponuky Pomocník.



## Ponuka Pomocník

## Témy pomocníka

Povel otvorí dialógové okno Témy pomocníka: REPORT Designer, ktoré obsahuje tri záložky:

• Obsah – na záložke je pomocník rozdelený do jednotlivých kapitol.

 Register – na záložke je z informácií pomocníka vypracovaný prehľadný register, prostredníctvom ktorého je možné sa rýchlo prepnúť na potrebnú tému.

 Nájsť – záložka slúži k vyhľadaniu príslušnej témy prostredníctvom zadania slov, ktoré téma obsahuje. V prípade, že neviete, v ktorej téme sa informácie vyskytujú, je táto záložka najvhodnejšia.

Kdekoľvek v programe stlačíte funkčnú klávesu F1, objaví sa príslušná téma pomocníka. Pomocníka je možné tiež vyvolať z dialógového okna Vlastnosti objektov prostredníctvom toho istého tlačidla.

## Ako používať pomocníka

Ak neviete, ako používať pomocníka vo Windows, zvoľte tento povel z ponuky Pomocník. V dialógovom okne Pomocník pre systém Windows sa dozviete všetky potrebné informácie.

## História zostáv

Pomocou tohto povelu môžete kontrolovať, ako boli za dané obdobie vybrané tlačové zostavy zmenené. Povel vyvoláte i stlačením klávesovej skratky Ctrl+F12.

Program do pravej časti dialógového okna vypíše všetky súbory tlačových zostáv, ktoré sa nachádzajú v uvedenom adresári. Ďalej je potrebné nastaviť obdobie, v ktorom chcete zistiť zoznam úprav, vybrať príslušnú tlačovú zostavu a stlačiť tlačidlo OK. Objaví sa dialógové okno, v ktorom sú vypísané zmeny, ktoré boli v tlačovej zostave v zadanom období vykonané.



Ekonomický systém POHODA		
Hide Locate Back Forward Refresh H	and and a second s	
Contents Index Search	REPORT Designer	
Peteolia Modestance     Ohronemie zostavy     Subcop zostáv     Copyright     Editaria energia	Vlage v programe REPORT Designer. Tálo verza je určená k úpravám tlačových výskupov ekonomického systému POHODA.	
Ketrojové Bity     Ketrojové Bity     Ketrojové bity	<ul> <li>Otvorenie zostavy</li> <li>Súbory zostáv</li> </ul>	×







#### TIP

Číslo release si pripravte pred kontaktovaním technickej podpory.

## 3/8

TIP

Názov obiektu ie v miestnei ponuke uvedený vždy ako prvý.

#### TIP

Tento povel je vhodné použiť po zmene veľkosti písma, pretože tá zmení veľkosť objektu percentuálne, a pritom sa snaží zachovať zhodný pomer výšky a šírky objektu.

#### TIP

V ľavei časti obrázka ie vidieť vždy situácie pred použitím povelu, v pravej časti po použití povelu.

## 0 aplikácii

Zobrazí názov programu, vlastníka licencie programu a číslo release, ktoré budete potrebovať v prípade využívania služieb technickej podpory.

## Miestna ponuka pri objektoch

Po stlačení pravého tlačidla myši na niektorom z objektov sa objaví miestna ponuka, ktorá obsahuje príkazy často používané v súvislosti s týmto objektom. Niektoré z príkazov už boli popísané vyššie, iné, ktoré je možné nájsť iba v miestnej ponuke, popíšeme tu.

V miestnej ponuke je vždy uvedený ako prvý **názov objektu**, ku ktorému sa vzťahuje miestna ponuka.

Pri objektoch databázové, textové a súčtové pole môžete, okrem iného, nájsť povelv:

## Vziať výšku textu

Nastaví výšku textového objektu podľa použitého písma. Automaticky sa vykoná pri vkladaní nového textového objektu.

Tento povel je veľmi často používaný užívateľmi v prípade, keď je treba maximálne usporiť priestor tlačovej zostavy na výšku, a je teda nutné minimalizovať straty spôsobené príliš vysokými objektmi.



### Vziať veľkosť textu

Nastaví výšku i šírku textového objektu podľa veľkosti písma. K šírke textu sa navyše pripočíta 10%, ktoré korigujú mierne odchýlky šírky fontov na rôznych tlačiarňach.

Ak vyberiete viac týchto objektov, v miestnej ponuke sa objavia povely:

## Prehodiť horizontálne

Prehodí vybrané objekty 🛛 🖧 🕻 🖓 Šátum v horizontálnom smere.



đ ⊻last

 Image: Constraint of the second se

	1	i	n	á	ń	ú	ń	ń	7	2	ž	í	ż	'n	à	F2	à	à	ĥ	'n	ŵ
Text	1:	ŝ		ï	Ĩ		7	2	1	f			1		1	2		ï		"	3
<u>¥</u> lastnosti	E																				
Prehodiť horizontálne	11:																				
Prehodiť vertikálne	1:																				
Prilepit' pod seba	Ŀ																				
V <u>z</u> iať výšku textu	E																				
Vzjať veľkosť textu	E			ŝ			÷		÷		ļ			÷			ļ			ì	
Vvbrať	E																				
Kopírovať	E																				
Zmazať	Ľ																				

**TIP** Pred týn

Pred týmto povelom je vhodné použiť povel Vziať výšku textu.

## TIP

Ak chcete pri obrázku zachovať pôvodný pomer výšky a šírky a pritom zmeniť jeho veľkosť, nastavte potrebnú šírku a zvoľte povel Zrovnať proporcie z miestnej ponuky.

## Prehodiť vertikálne

Prehodí vybrané objekty vo vertikálnom smere. Vertikálne prehodenie je možné iba v rámci jednej sekcie.

## Prilepiť pod seba

Týmto povelom, ktorý zarovná všetky vybrané textové objekty tesne pod seba, docielite správne riadkovania textov pod sebou.

Pri objektoch čiarový kód, logo firmy a obrázok môžete v miestnej ponuke nájsť povel:

## Zrovnať proporcie

Povel nastaví pôvodný pomer medzi výškou a šírkou objektu, ktorý je pri čiarovom kóde daný príslušnou normou, pri obrázku pôvodným rozmerom a pri logu pomerom 2:3.

Povel vždy **vychádza z aktuálnej šírky objektu**, a preto, aby nastavil pôvodný pomer medzi výškou a šírkou, upravuje výšku objektu.

íslo faktúr	У	Dátum
)átum	Text Vlastnosti	Číslo faktúry
	0.10 Prehodiť horizontálne	
	Prehodiť vertikálne	
	🔀 Prilepit' pod seba	
	<ul> <li>\$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$</li></ul>	
	역 Vzjať veľkosť textu	
	X Vybrať	
	Ba Kopírovať	
	Zmazať	
íslo faktúry	Zmazať	Číslo faktúry Dátum
íslo faktúrj átum 🖁	Zmazať	Číslo faktúry Dátum
íslo faktúr átum 🖁	Zmazať EF Uzi Prehodť borizontálne	Číslo faktúry Dátum
íslo f <b>a</b> ktúr átum	Zmazať EST Text Vastnosti Prehodiť borizontálne EP Prehodiť vgrtikálne	Číslo faktúry Dátum
íslo faktúr átum	Zmazať Text <b>Y</b> Jastnosti III Prehodť kprizontálne H Prehodť vyrdkálne X Priefip Kod seba	Číslo faktúry Dátum
íslo faktúr átum	Zmazať Text Text Prehodť horizontálne E Prehodť vgrikálne K přepř. pod seba Tal Vsať výski textu	Číslo faktúry Dátum
íslo f <mark>a</mark> ktúr, átum 🖁	Zmazať Text Sylustnosti III) Prehodť horizontálne Perhodť vystkálne X Přetp Odeba Jal Vysť výslu textu Jal Vysť výslu textu	Číslo faktúry Dátum
iíslo f <mark>a</mark> ktúr átum	Zmazať Text Text Text UP Prohodť bprizorkálne Prohodť bprizorkálne Prohodť vgrti kalne Vgať vgať vgrti kalne Vgať vgrti kalne Vga	Číslo faktúry Dátum
íslo f <b>a</b> ktúr átum 🖁	Zmazať Text S Vlastnosti III. Prohodť tprizováho Prohodť upisováho S vysť vysľu textu Vysť vysľu textu Vysť vysľu textu Vysť vysľu textu Ne Vysľu textu Vysľu textu	Číslo faktúry Dátum

		Logo firmy Ylastnosti						La	þg	10	_	_		
i Logo	Z <u>r</u> ovnať proporcie									-	-	-		-
	ж		ŀ											
	Ē2	Kopírovať	Ŀ	ŝ	ŝ	ċ	Ĵ	t	ŝ	t	t	t	÷.	t
_		<u>Z</u> mazať	Ŀ	÷	÷	÷	ł	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷
			1											

# KAPITOLA 4 Vlastnosti objektov

V tejto časti príručky sa zoznámite s vlastnosťami jednotlivých objektov, ktoré môžete vkladať do návrhu tlačovej zostavy.

Jednotlivé kapitoly popisujú:

Vyvolanie vlastností objektov
Záložka Čiara
Záložka Rámik
Záložka Pole
Záložka Vzorec
Záložka Formát
Záložka Písmo
Záložka Zoznam
Záložka Text
Záložka Súčet
Záložka Sekcia
Záložka Graf
Záložka Čiarový kód
Záložka Obrázok
Záložka Podmienka

#### TIP

Dvojitým kliknutím myši na objekt vyvoláte jeho vlastnosti.

## 4/2

#### TIP

Ak chcete do návrhu vložiť šikmú čiaru, vo Vlastnostiach objektu zaškrtnite pole rovnakého názvu.



## Vyvolanie vlastností objektov

Vlastnosti objektu môžete nastavovať po jeho vybraní (viď kapitola Základné vedomosti) a stlačení klávesovej skratky Alt+Enter, prípadne povelom **Vlastnosti** z miestnej ponuky, ktorá sa objaví po stlačení pravého tlačidla myši nad objektom. Vlastnosti môžete tiež vyvolať dvojitým kliknutím myši nad objektom.

Dialógové okno **Vlastnosti objektu** je podľa typu objektu rozdelené na niekoľko záložiek. Podrobný popis každej záložky, ktorá sa môže pri niektorých z objektov objaviť, je uvedený ďalej v tejto kapitole.

# Záložka Čiara

Na záložke Čiara môžete nastaviť vzhľad čiary. Prostredníctvom prepínača vyberiete jej **silu** a z výklopného zoznamu môžete zvoliť **farbu** čiary. Pokiaľ zaškrtnete prepínač **Šikmá čiara**, je možné po potvrdení nastavenia tlačidlom OK čiaru natiahnuť pomocou jej značiek i šikmo.

Čiara je spolu s rámčekom jedným z dvoch objektov, ktoré môžu presahovať cez viacero sekcií návrhu tlačovej zostavy.

Vlastnosti objektu	$\overline{\mathbf{X}}$
Čiara Podmienka	
Čiara O vlasová	
O stredná ⊚ hrubá	
i Sikmáčiara Farba	
čiema	M
Náhľad	
	OK Zrušiť Použiť Pomocník



## Záložka Rámček

Na tejto záložke môžete nastaviť vzhľad rámčeka. Rovnako ako pri čiare je možné nastaviť **silu a farbu čiary** ohraničujúcu rámček. Ďalej je možné po zaškrtnutí pola Vyfarbiť v oddiele Plocha nastaviť prostredníctvom výklopného zoznamu **farbu výplne** rámčeka. V poslednom oddiele je možné určiť i jeho **tvar**.



do návrhu tlačovej zostavy vložiť štvorec, resp. kruh. Ak chce vložiť do návrhu **ovál**, musí zadať do položiek **X** a **Y** polomery zaoblenia. Zaoblenie sa nastavuje deviatou značkou v pravo hore na objekte v jednotkách 0,1 mm. Východiskové nastavenie zaoblenia je (10,10).



Tvar

🔿 obdľžnik

x: 100 y: 100

Neuzatvárať pri pretečení cez stránku

◯ elipsa ⊚ ovál

Ak je zaškrtnuté políčko **Neuzatvárať pri pretečení cez stránku**, neukončuje sa pri tlači zostavy rámček na konci stránky a plynule pokračuje na ďalšej strane.

[[1] 20 [ 1] 20 [ 1] 4 4 4 4 4	11.1	🔍 🍳 🔟 REPORT Designer  🕆 🗐 🖄 🕅				
21.01.2007 270100003 21.01.2007 270100003 21.01.2007 270100003	FV FV FV	PUU1:Skladacia policka NORA S215:Kancelárska stolička KAMILA ST310:Konferenčný stolík LUCIA	504000 504000 504000	132000 132000 132000	6 000.00 2 500.00	^
21.01.2007 TABA0020004	BV	Prevod do HP	261000	221002	250 000,00	
22.01.2007 27SW00002 22.01.2007 27SW00002 22.01.2007 27SW00002 22.01.2007 27SW00002 22.01.2007 27SW00002	$\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}\overset{\vee}{\sim}$	D963/vrchná doska D863/špojovacia doska D863/šrauby NH453/Noha stolová V772/Stől montovaný	504000 504000 504000 504000 132000	132000 132000 132000 132000 132000 131000	1 800.00 500,00 144,00 1 280,00 3 724,00	
23.01.2007 270100004 23.01.2007 270100004 23.01.2007 270100004 23.01.2007 270100004	FV FV FV FV	Tržby z predaja tovaru DPH - Tržby z predaja tovaru S748:Kuchynská stolička DERI L560:Rozkladacia posteľ VALIKA	311000 311000 504000 504000	604000 343000 132000 132000	7 200,00 1 368,00 0,00 6 000,00	
31.01.2007 26IM0001 31.01.2007 26IM0001	IM IM	HIM daňový odpis - Osobný PC HIM účtovný odpis - Osobný PC	551001 551002	082000 082000	1 406,00 -468,00	
31.01.2007 270100013 31.01.2007 270100013	FV FV	Tržby z predaja služieb DPH - Tržby z predaja služieb	311000 311000	602000 343000	99 800.00 18 962,00	
31.01.2007 2719001	ΟZ	Záloha na daň z príjmov zamestnanca	331000	342000	4 595,00	
31.01.2007 2719002	oz	Záloha na daň z príjmov zamestnanca	331000	342000	475,00	

Vlastnosti objektu

Rámček Podmienka

Žiadna čiara
 vlasová
 tenká
 stredná
 hrubá

Earba

Náhľad

💼 čierna

Plocha

Earba

strieborná

~

Vyfarbit

Rámček môže rovnako ako čiara presahovať viacero sekcií, čo je možné využiť napríklad pri vytváraní tlačív či formulárov, ale i ostatných zostáv.

TIP

Ak chcete do návrhu vložiť oválny rámček, zvoľte vo Vlastnostiach objektu príslušný prepínač a doplňte polomery zaoblenia.

🚺 Zatiaľ je táto voľba

Ak nechcete uzatvárať rámček pri prechode na ďalšiu stránku, zaškrtnite vo Vlastnosti objektu políčko Neuzatvárať pri pretečení cez stránku.

platná len pre obdĺžnik.



TIP

Rámček je možné nastaviť

i pre databázové, textové

a súčtové pole.



Záložku Rámček je možné nájsť i vo Vlastnostiach objektu Databázové pole, Textové pole a Súčtové pole. V tomto prípade je možné rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom prípade nastaviť **rámček**, avšak iba **okolo** príslušného **pola**.



Na to, ako bude rámček vyzerať, má vplyv i zaškrtnutie možnosti **Do okienok** na záložke **Písmo**, ktorá je popísaná nižšie. V prípade zaškrtnutia vyššie uvedeného

pola bude obsah textového, databázového či súčtového pola rozdelený do okienok. Okienka budú zobrazené len vtedy, keď bude na záložke Rámček nastavená sila čiary.

inpaue zas	sni	uiuua	vyssie	uveu	ener	10
	· ·					
606 01	5	ie naeta	ioná tonk	á čiara	п. · · ·	• •
000000	<sup>r</sup> u	je nasta	venaterin	a ciai a	2	• •
	1.1					: :
586.01	Ju	nie je na	stavená ž	iadna či	ara	

# **4**/4

## Záložka Pole

Na záložke Pole môžete vybrať, či do návrhu tlačovej zostavy bude vložené databázové pole, premenná alebo vzorec.

Dialógové okno obsahuje v ľavej časti, v políčku **Databáza**, popisné názvy jednotlivých polí, usporiadané v stromovej štruktúre a v pravej časti potom ich zoznam. V zozname sú uvedené názvy polí tak, ako sú skutočne jednotlivé polia pomenované v tabuľke, resp. tak, ako sú skutočne pomenované premenné či vzorce.



Strom obsahuje databázové tabuľky prístupné v zostave, ich jednotlivé polia, globálne a lokálne premenné a vzorce. Pole je možné vybrať ako v strome, tak v zozname.

Ikony použité v strome v ľavej časti na záložke Pole sú nasledujúce:

- Databázová tabuľka.
- Databázové pole. Názov je rovnaký ako v databáze POHODY.
- Databázové pole. Názov je "pomenovaním" poľa databázy.
- P Vetva stromu Globálna alebo Lokálna premenná.
- Premenná. V zozname v pravej časti okna je pred názvom premennej uvedený špeciálny znak #, napr. #Užívateľ.
- Vzorec. V zozname v pravej časti okna je pred názvom vzorca uvedený špeciálny znak @, napr. @SkCelkom.
- Vzorec obsahujúci súčtovú funkciu.

Keď vyberiete príslušné pole, je vždy pod stromovou štruktúrou uvedený jeho **dátový typ**. Ak nie je vybrané žiadne pole, je za textom Dátový typ táto skutočnosť uvedená.

Návrhár zostáv rozpoznáva nasledujúce dátové typy:

- Celé číslo políčko obsahuje celé číslo bez desatinných miest.
- Reálne číslo políčko obsahuje všeobecné číslo.
- Dátum políčko obsahuje dátum.
- Text [dĺžka] políčko obsahuje text. V hranatých zátvorkách je uvedená i maximálna dĺžka textu.
- Poznámka políčko obsahuje text, ktorý môže byť "nekonečne" dlhý.
- Logická hodnota políčko obsahuje jednu z dvoch logických hodnôt ÅNO alebo NIE.
- Zoznam políčko obsahuje zoznam. Bližšie viď záložka Zoznam.
- Premenná políčko obsahuje lokálnu premennú. Viď ďalej v tomto texte.
- Vzorec políčko obsahuje vzorec. Bližšie viď záložka Vzorec.

Počet **databázových tabuliek** závisí od typu zostavy. Napr. súpisky obsahujú väčšinou jednu tabuľku, doklady viac tabuliek. V každej z tabuliek sa nachádza niekoľko polí, kedy môže ísť o polia rôznych dátových typov. V týchto poliach sú uložené hodnoty, ktoré boli zadané v ekonomickom systéme POHODA. Tieto hodnoty môžete v zostave vytlačiť len vtedy, ak vložíte databázové pole do návrhu zostavy.

V návrhu zostáv taktiež môžete využiť tzv. globálne a lokálne premenné.



#### TIP

Prostredníctvom databázových polí sú hodnoty uložené v ekonomickom systéme PO-HODA previazané s tlačovými zostavami. **Globálne premenné**, ktorých je niekoľko desiatok, sú pevne definované spoločne pre všetky tlačové zostavy a obsahujú údaje definované v agende Účtovné jednotky, Globálne nastavenie a Užívateľské nastavenie, napr. o dátume tlače, užívateľovi programu, účtovnej jednotke (firme) a iné.

Špeciálne premenné, nastavované pre konkrétnu tlačovú zostavu ekonomickým systémom POHODA, sa nazývajú **lokálne premenné**. Nastavujú sa obvykle v dialógovom okne Tlač (povel Súbor/Tlačové zostavy v ekonomickom systéme POHODA) v jeho ľavej časti.

Vzorce slúžia pre rôzne výpočty v rámci tlačovej zostavy. Vzorcom bude venovaná náležitá pozornosť pri popise záložky Vzorec.

V **zozname** majú názvy polí z databázových tabuliek najskôr uvedený názov tabuľke a za bodkou je uvedený ich skutočný názov. Globálne i lokálne premenné majú navyše pred názvom uvedený znak #, vzorce znak @.

Databázové tabuľky, ich polia a globálne premenné nie je možné v tejto verzii programu REPORT Designer pridávať, upravovať a ani mazať. Oproti tomu je možné vyššie uvedené operácie aplikovať na **lokálne premenné** a **vzorce** prostredníctvom tlačidiel s rovnakým pomenovaním v pravej časti dialógového okna na záložke Pole. Sú to tlačidlá:

### Pridať

Ak chcete do tlačovej zostavy pridať **vzorec**, nastavte sa v stromovej štruktúre na políčko vzorec a stlačte tlačidlo Pridať. Objaví sa dialógové okno **Definícia vzorca**, ktoré je popísané nižšie pri záložke **Vzorec**. V tomto okne príslušný vzorec nadefinujete a potvrdíte tlačidlom OK. Teraz už môžete umiestniť vzorec do návrhu tlačovej zostavy.

Pokiaľ do zostavy vložíte políčko typu vzorec, pri tlači zostavy sa vzorec vyhodnotí a výsledná hodnota bude vytlačená. Môže ísť o hodnotu najrôznejších dátových typov, a preto je možné vzorec formátovať najrôznejším spôsobom. Bližšie informácie o formátovaní nájdete pri záložke **Formát**.

V tejto verzii aplikácie REPORT Designer je možné zatiaľ iba pridať lokálnu premennú. Jej hodnotu nie je možné nastaviť ani meniť.

### Upraviť

Prostredníctvom tlačidla Upraviť môžete zmeniť definíciu **vzorca**. V stromovej štruktúre alebo v zozname sa nastavíte na príslušný vzorec a stlačíte tlačidlo Upraviť.

Pri lokálnych premenných je možné upraviť iba Názov premennej.

### Zmazať

Lokálnu premennú alebo vzorec môžete taktiež z návrhu tlačovej zostavy vymazať. Najskôr sa v zozname alebo v stromovej štruktúre nastavíte na príslušné políčko, a potom stlačíte tlačidlo Zmazať.

Pretože vymazaním pola môžu v zostave vzniknúť neznáme položky, ktoré REPORT Designer nevie interpretovať (viď Stavový riadok v kapitole Povely ponúk), objaví sa dialógové okno, v ktorom musíte svoju voľbu potvrdiť.

REPORT Designer	
⚠	POZOR! Túto operáciu doporučujeme prevádzať čo najmenej. V zostave môžu vzniknúť neznáme položky. Overte si, že tento vzorec nebol v zostave nikde použtý.
	Naozaj chcete smazať ?
	Áno Nie

#### **TIP** Pridávať, upravovať a mazať je možné iba políčko typu vzorec.

#### TIP

Názov vzorca môže obsahovať iba písmená bez diakritiky, číslice a podčiarkovník a musí začínať písmenom.

## Záložka Vzorec

Každý vzorec sa skladá z návrhu a vlastnej definície vzorca. Obidva údaje zadáte do prvých dvoch polí v dialógovom okne Definícia vzorca.

Najskôr zadajte **názov** vzorca, ktorý môže obsahovať iba písmená (bez slovenských znakov), číslice a podčiarkovník. Názov musí začínať písmenom a odporúčame zvoliť ho výstižne tak, aby ste i po dlhšej dobe ľahko odvodili, kvôli čomu bol vzorec vytvorený.

Vlastná **definícia vzorca** sa zadáva do ďalšieho pola a môže obsahovať len určité výrazy, ktoré sú uvedené nižšie.

#### Definícia musí byť ukončená bodkočiarkou.

Pretože vytváranie a práca so vzorcami je najsilnejší a najzložitejší nástroj aplikácie REPORT Designer, uvádzame tu prehľad jednotlivých častí dialógového okna Definícia vzorca.



- Do pola Názov zadajte názov vzorca podľa vyššie uvedených pravidiel.
- Políčko Definícia vzorca obsahuje vlastný tvar vzorca, zložený z výrazov a funkcií.
- 3 Strom dostupných databázových polí. Obsahuje rovnaký výber ako stromová štruktúra na záložke Pole.
- 4 Zoznam dostupných databázových polí.
- 5 Zoznam dostupných výrazov a funkcií, ktoré je možné použiť v definícii vzorca.
- 6 Popis dátového typu vybraného databázového pola.
- 7 Tlačidlá pre vloženie vybraného databázového pola alebo výrazu do definície vzorca.

Tlačidlá je možné použiť len ak je vybrané políčko alebo výraz.

8 - Tlačidlo Test slúži k otestovaniu syntaxu zápisu definície vzorca.

Výrazy, ktoré je možné použiť a príklady ich použitia sú nižšie uvedené.

## **Priame hodnoty**

- Celé číslo jedná sa o číslo bez desatinných miest. Príklad: 40 alebo –156
- Reálne číslo jedná sa o číslo vrátane desatinných miest, oddelených čiarkou. Príklad: 68,12 alebo – 169,35
- Textová konštanta jedná sa o text, ktorý musí byť uzatvorený v úvodzovkách. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: "text" Príklad: "Aho j" alebo ""

TIP

Definícia vzorca môže obsahovať iba určené výrazy a vždy musí byť ukončená bodkočiarkou.
• Konštanta NULL – jedná sa o hodnotu, ktorá je neznáma. Pozor, hodnota NULL sa líši od nuly alebo prázdneho textu (medzier).

Príklad: NULL

 Komentár – jedná sa o komentár k vzorcu uzatvorený medzi dvoma lomítkami s hviezdičkami. Komentár slúži iba k tomu, aby bolo možné do vzorca uviesť poznámky, ktoré nemajú vplyv na funkciu vzorca. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je jeho definícia uvedená takto: /\*komentár\*/

Príklad: /\*Toto je komentár k vzorcu\*/

### Základné matematické funkcie

Tieto funkcie je možné použiť iba vtedy, ak obidve strany funkcie sú čísla. Výnimku tvorí iba typ Text, ktorý je možné sčítať – skladať dva texty za seba dohromady do jedného reťazca.

• **Súčet dvoch výrazov** – jedná sa o znamienko plus. V zozname Definícia vzorca je výraz uvedený takto: a + b

Príklad: 1 + 1 alebo "Ah" + "oj" (výsledkom je text "Ahoj")

 Rozdiel dvoch výrazov – jedná sa o znamienko mínus. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: a – b

Príklad: 2 - 1

• Súčin dvoch výrazov – jedná sa o znamienko krát. V zozname Definícia vzorca je výraz uvedený takto: a \* b

Príklad: 3 \* 2

• Podiel dvoch výrazov – jedná sa o znamienko lomeno. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: a/b

Príklad: 4/3

### Základné porovnávacie funkcie

 Logický výraz rovnosť – jedná sa o znamienko rovná sa. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: ==

Pozor: Do vzorca je nutné vkladať vždy dve znamienka rovná sa.

Príklad: "Vľavo" == "Vľavo"

 Logický výraz nerovnosť – jedná sa o znamienko nerovná sa. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: <>

Príklad: "Vľavo" <> "Vpravo"

• Logický výraz je menší než – jedná sa o znamienko menší. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: <

Príklad: <:qSKz.Ks:> < 8

• Logický výraz je menší alebo sa rovná – jedná sa o znamienko menší alebo rovný. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: <=

Priklad: <:qSKz.Ks:> <= 8

#### TIP

Použitie niektorých výrazov bližšie ozrejmia príklady uvedené v kapitole Prílohv.

#### TIP

Ak chcete v definícii vzorca spojiť dva texty, alebo text a políčko, je možné vykonať to prostredníctvom znamienka plus. **TIP** Použitie niektorých výrazov bližšie ozrejmia príklady uvedené v kapitole Prílohy.  Logický výraz je väčší než – jedná sa o znamienko väčší. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: >

```
Priklad: <: qSKz.Ks:> > 8
```

Logický výraz je väčší alebo sa rovná – jedná sa o znamienko väčší alebo rovno.
 V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: >=

Priklad: <:qSKz.Ks:> >= 8

#### Základné logické funkcie

• Negácia logického výrazu – jedná sa o opak výrazu uvedeného za znamienkom výkričník. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: !(negácia)

Priklad:! (,,Vl'avo" <> ,,Vpravo")

 Logický súčin – jedná sa o logický operátor niekoľkých logických výrazov. Výsledkom je pravda, pokiaľ sú všetky výrazy platné (pravdivé). V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: & (log. súčin)

```
Príklad: (<:gSKz.Ks:> >= 1) & (<:gSKz.Ks:> <= 5)
```

(Výsledkom je pravda, pokiaľ je hodnota premennej qSKz.Ks väčšia alebo rovná 1 a zároveň menšia alebo rovná 5).

 Logický súčet – jedná sa o logický operátor niekoľkých logických výrazov. Výsledkom je pravda, pokiaľ je aspoň jeden logický výraz platný (pravdivý). V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: | (log. súčet)

```
Príklad: (<:qSKz.Ks:> <= 3) | (<:qSKz.Ks:> >= 5)
```

### Špeciálne výrazy

• Zátvorky – jedná sa o znamienka klasických guľatých zátvoriek. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: (zátvorky)

Príklad: (8 + 4) / 2

Podmienený výraz – jedná sa o klasickú podmienku ak – tak – inak (ak platí výraz A, tak urob B, inak urob C), ktorá slúži k vyhodnoteniu údajov. Predovšetkým v prvej časti podmieneného výrazu môžu byť výborne využité logické súčiny a súčty. V zozname pod polom Definícia vzorca je výraz uvedený takto: if a then b else c

Príklad:if (<:qSKz.Ks:> >= 5) then "Áno" else "Nie"

### Peňažné funkcie

Funkcie je možné aplikovať iba na výrazy, ktoré obsahujú číslo.

Slovom – funkcia vracia slovné vyjadrenie peňažnej čiastky (celé časti čísla).
 V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Slovy (čiastka)

```
Príklad: Slovy (45,60)
Výsledok: text "Štyridsaťpäť"
```

• **Koruny** – funkcia vracia číslo zaokrúhlené na jednotky dole. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Koruny (čiastka)

```
Príklad: Koruny (45,60)
Výsledok: číslo 45
```

• **Haliere** – funkcia vracia text, ktorý obsahuje prvé dve desatinné miesta peňažnej čiastky (reálneho čísla). V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Halere (čiastka)

```
Príklad: Halere (45,60)
Výsledok: text "60"
```

 Zaokrúhli – funkcia vracia číslo zaokrúhlené na zadaný počet desatinných miest, maximálne 4. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Round (číslo, miest)

```
Príklad: Round (45,60689, 2)
Výsledok: text "45.61"
```

## Dátumové funkcie

Funkcie je možné aplikovať iba na výrazy obsahujúce dátum. V príkladoch uvedených v jednotlivých funkciách budeme používať pole <:FA.Datum:>, ktoré bude obsahovať dátum 30. 07. 2004.

Číslo dňa v týždni – funkcia vracia poradové číslo dňa v týždni z príslušného dátumu. Čísla vyjadrujú nasledujúce dni: 1 – pondelok, 2 – utorok, 3 – streda, 4 – štvrtok, 5 – piatok, 6 – sobota, 7 – nedeľa. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: DenVTydnu (dátum)

```
Príklad: DenVTydnu (<:FA.Datum:>)
Výsledok: 5 (piatok)
```

• **Deň** – funkcia vracia deň z príslušného dátumu. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Day (dátum)

```
Príklad: Day (<:FA.Datum:>)
Výsledok: číslo 30
```

Číslo mesiaca – funkcia vracia poradové číslo mesiaca z príslušného dátumu.
 V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Month (dátum)

```
Príklad: Month (<:FA.Datum:>)
Výsledok: číslo 7
```

• Letopočet – funkcia vracia letopočet z príslušného dátumu. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Year (dátum)

```
Príklad: Year (<:FA.Datum:>)
Výsledok: číslo 2004
```

 Vytvor dátum – funkcia vytvorí zo zadaných čísel dátum. Čísla môžu byť zadané alebo celé alebo reálne. Desatinné reálne čísla sú zaokrúhlené na jednotky dole.
 V prípade, že je niektorý zo zadaných parametrov funkcie nečíselný, funkcia vracia výsledok NULL. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Date (rok, mes, deň).

Príklad: Date (2004, 07, 30) Výsledok: typ dátum 30. 07. 2004

### Textové funkcie

Tieto funkcie je možné aplikovať iba na výrazy, ktoré obsahujú text. V prípade, že zadaný výraz nie je textový, vracia funkcia hodnotu NULL.

Find – funkcia vracia index prvého výskytu zadanej hodnoty, ktorý začína od nuly.
 Pokiaľ sa zadaná hodnota v texte nevyskytuje, vracia funkcia hodnotu -1 (nepravda).
 V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Find (text, text).

```
Príklad:Find ("Programujeme", "gram")
Výsledok:3
```

• Len – funkcia vracia dĺžku zadaného textu ako celé číslo. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Len (text).

```
Príklad: Len ("Auto")
Výsledok: 4
```

Mid – funkcia vracia zvyšok textu od zadaného indexu, resp. vracia časť textu zadanej dĺžky od zadaného indexu. Index je počítaný od nuly. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Mid (text, od), resp. Mid (text, od, dĺžka).

```
Priklad: Mid ("Program", 3), resp. Mid ("Program", 3,2)
Výsledok: text "gram", resp. text "gr"
```

• **ToNumber** – funkcia prevedie text na číslo. V prípade, že nie je možné zadaný text previesť na číslo, vracia funkcia hodnotu NULL. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: ToNumber (text).

```
Príklad: ToNumber ("13,25")
Výsledok: reálne číslo 13,25
```

Účet – funkcia vykoná prevod čísla bankového účtu na text, ktorý má šestnásť znakov. Pritom vypustí pomlčky a obidve časti čísla účtu (predčíslie tvorené šiestimi znakmi a vlastné číslo účtu tvorené desiatimi znakmi) prípadne doplní zľava nulami, aby bol dodržaný celkový počet šestnástich znakov. V zozname pod políčkom Definícia vzorca je funkcia uvedená takto: Ucet (text).

```
Príklad: Ucet ("19-4563258741")
Výsledok: text "0000194563258741"
```

### Súčtové funkcie

Funkcie je možné aplikovať iba na objekty typu pole, t. j. na databázové polia, premenné a vzorce.

• **Count** – funkcia vracia počet neprázdnych hodnôt vo vybranom poli. V zozname pod polom Definícia je funkcia uvedená takto: Count (<:pole:>)

```
Príklad: Count (<:FA.Datum:>)
Výsledok: zobrazí počet faktúr, ktoré nemajú políčko Dátum prázdne
```

• **DistCount** – funkcia vracia počet rôznych hodnôt zadaných vo vybranom poli. V zozname pod políčkom Definícia je funkcia uvedená takto: DistCount (<:pole:>)

Príklad: DistCount (<:FA.Datum:>) Výsledok: vracia počet faktúr, ktoré nemajú políčko Dátum prázdne a u ktorých sa hodnoty v políčku Dátum líšia

<u>4</u> 5

> Funkciu Účet je vhodné použiť pre vypísanie čísla účtu do okienka formulára.

#### TIP

TIP

Použitie súčtovej funkcie vo vzorci je rovnaké ako použitie súčtového pola.

#### TIP

Súčtová funkcia Počet rôznych porovnáva hodnotu vždy s hodnotou predchádzajúcou, preto pre jej správnu činnosť musia byť hodnoty pola správne zotriedené už z POHODY. • **Min** – funkcia vracia minimálnu hodnotu z hodnôt zadaných vo vybranom poli. V zozname pod políčkom Definícia je funkcia uvedená takto: Min (<:pole:>)

```
Príklad: Min (<:FA.Datum:>)
Výsledok: najmenší dátum, ktorý je uvedený v daných faktúrach
```

• **Max** – funkcia vracia maximálnu hodnotu z hodnôt zadaných vo vybranom poli. V zozname pod políčkom Definícia je funkcia uvedená takto: Max (<:pole:>)

```
Príklad: Max (<:FA.Datum:>)
Výsledok: najväčší dátum, ktorý je uvedený v daných faktúrach
```

• **Sum** – funkcia vracia súčet všetkých hodnôt zadaných vo vybranom poli a je možné ju aplikovať iba na polia, ktoré obsahujú číselný údaj. V zozname pod políčkom Definícia je funkcia uvedená takto: Sum (<:pole:>)

```
Príklad: Sum (<:FA.Kc:>)
Výsledok: súčet všetkých čiastok bez DPH pri položkách faktúry
```

Ak vo vzorci použijete niektorú zo súčtových funkcií, vytvoríte tzv. súčtový vzorec, ktorý je veľmi podobný súčtovému polu, o ktorom je písané v záložke Súčet. Vo

väčšine prípadov odporúčame využiť skôr súčtové pole ako súčtový vzorec, nakoľko jeho použitie je **pre užívateľa jednoduchšie**.

Oproti klasickému vzorcu je v súčtovom vzorci navyše na záložke Vzorec výklopný zoznam **Nulovať v sekcii**, v ktorom je možné nastaviť, v ktorej sekcii sa má nulovať výsledok funkcie. Tým napríklad určíte, či súčet má byť kumulovaný od začiatku tlačovej zostavy, alebo sa majú hodnoty sčítať za každú stranu zvlášť.

Názov	Nulovať v sekcir	
Pocet_poloziek	Hlavička zostav	V Test
Count (<:FAPol.KcJedn:>);		
/ložiť pole		V
	E LEADel CTanà	Mid (text, od) 💦 🔥
Množstvo M.j. MJKoef	FAPol.S rem FAPol.Pozn FAPol.Kod FAPol.VCislo	Mid (text, od, dlžka) ToNumber (text) Ucet (text)
Množstvo Ga M.j. Ga MJKoef Ga Zava % Ga DPH Ga S	FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAPOL920 FAP	Mid (text, od, dlžka) ToNumber (text) Ucet (text) DistCount ( <pole> ) Min ( <pole> ) Max ( <pole> ) Count ( <pole> )</pole></pole></pole></pole>

Výklopný zoznam Nulovať v sekcii sa neobjaví ihneď po zadaní súčtovej funkcie

do definície vzorca, ale po stlačení tlačidla **Test** alebo **OK**. Vtedy program vykoná text, či zadaný vzorec obsahuje súčtovú funkciu a v prípade, že sa jedná o súčtový vzorec, zobrazí výklopný zoznam Nulovať v sekcii.

Výklopný zoznam je prístupný iba vtedy, pokiaľ sa vzorec nachádza v sekcii Položka. V ostatných prípadoch je zoznam zašednutý a nie je možné nulovaciu sekciu zvoliť ručne. Program automaticky nastaví ako nulovaciu tú sekciu, v ktorej sa súčtový vzorec nachádza.

### Ostatné výrazy

• Definícia vzorca rovnako môže obsahovať ako súčasť výrazu i **pole**, t. j. **databázové pole, premenné** a **vzorce. Polia** sú vo vzorci uzatvorené v dvojbodkách a špicatých zátvorkách, t. j. **<:pole:>** 

#### TIP

Skôr než súčtový vzorec odporúčame využiť Súčtové pole, nakoľko jeho použitie je pre užívateľa jednoduchšie.

#### TIP

Pri súčtovom vzorci je rovnako ako v súčtovom poli možné nastaviť nulovanie funkcie v zadanej sekcii.

#### TIP

Polia sú uzatvorené v dvojbodkách a špicatých zátvorkách. Napr. <:FApol.Kc:>.

#### TIP

Použitím klávesovej skratky Ctrl + Enter vložíte nový riadok do definície vzorca.

#### TIP

Stlačením tlačidla Test overíte, či je vzorec správne nadefinovaný.

#### TIP

Na konci celého vzorca nezabudnite uvádzať bodkočiarku.

#### TIP

Ak sa vzorec neobjaví v náhľade ani pri tlači zostavy, skontrolujte, či je správne zadaný, či hodnoty, z ktorých sa počíta, nie sú prázdne a či jeho hodnota nevychádza NULL.



**TIP** Pri poli typu Lokálna premenná a Vzorec je možné nastaviť všetky hodnoty na

záložke Formát.

Pre zjednodušenie práce s poliami sú v dolnej časti dialógového okna Definícia vzorca v oddiely Vložiť pole všetky dostupné polia uvedené.

V ľavej časti oddielu je zobrazená rovnaká stromová štruktúra ako na záložke Pole, v strednej časti je uvedený zoznam polí. Pod zoznamom je tlačidlo **Vložiť**, prostredníctvom ktorého môžete pole (jeho zápis) vložiť do definície vzorca.

V pravej časti oddielu sú uvedené všetky vyššie uvedené výrazy, ktoré je možné pre urýchlenie práce opäť vložiť do definície vzorca prostredníctvom tlačidla Vložiť.

Akonáhle zadáte názov a definíciu vzorca, môžete správnosť vzorca overiť tlačidlom **Test**. Najčastejšou chybou užívateľov býva, že zabudnú na konci výrazu uviesť bod-kočiarku a program pri kontrole vzorca ohlási chybu syntaxu.

V tejto súvislosti je nutné upozorniť na skutočnosť, že REPORT Designer začína číslovanie riadkov nulou, preto je treba hľadať prípadnú chybu o riadok vyššie.



Hotový vzorec potvrdíte tlačidlom **OK** a môžete ho umiestniť do návrhu tlačovej zostavy. Pre jednoduchšie rozpoznanie objektu vzorca v návrhu je text "vzorec" uvedený i na objekte.

Vzhľadom k tomu, že vzorce predstavujú veľmi silný nástroj pri navrhovaní tlačových zostáv, budú vybrané výrazy vysvetlené na praktických príkladoch v kapitole Prílohy.

# Záložka Formát

Záložka Formát sa vyskytuje pri objektoch **databázové pole**, **súčtové pole** a **skupina**. Na záložke môžete v jednotlivých oddieloch nastaviť formát zobrazenia čísla, dátumu, meny, logickej hodnoty a textu.

Podľa **dátového typu** pola (viď záložka Pole) je možné na záložke nastavovať hodnoty v príslušných oddieloch. Napríklad, ak je políčko dátového typu Reálne číslo, je možné nastavovať hodnoty v oddieloch Číslo a Symbol meny. Ak je

Vlastnosti objektu	X
Vlastnosti objektu Pole Formát Pismo Rámček Zoznam Podmienk Desatinná miesta Zaokrůňovať 0.01 w matematicky w Netáčť rulu Odderovat trice v Dátum a text Formár dáta dd.mm.r v	Symbol many Symbol many Standardy Itandardy Valstry Valstry sectorou Logick & hothota Text pre Ano Ano
Zobrazi ceý text 🗹 iba od / do 1 1 Néřřad XXXXX Vzorec XXXXX OK Ztuříť	Text pre Nie Nie Použit Pomocník

políčko dátového typu Text, je možné nastavovať textové hodnoty v oddiele Dátum a text.

Výnimku tvorí políčko typu **Lokálna premenná** a **Vzorec**, ktoré je možné formátovať vo všetkých oddieloch, lebo dátový typ pola bude zrejmý až po vypočítaní hodnôt použitých v definícii vzorca, resp. hodnôt lokálnej premennej.

### Formátovanie Číslo

Voľbou Desatinné miesta môžete určiť, koľko núl bude vidieť za desatinnou čiarkou pri zobrazení čísla v tlačovej zostave, prípadne nastaviť špeciálne formáty čísla: Slovy, Koruny, Haléře, ktoré majú rovnaký výsledok ako peňažné funkcie vo vzorci (viď záložka Vzorec).

 Slovy – výsledkom formátovania je to, že číslo je zobrazené ako textové slovné vyjadrenie peňažnej čiastky.

• Koruny – výsledkom formátovania je to, že číslo je zobrazené zaokrúhlené na jednotky dole.

 Haléře – výsledkom formátovania je to, že číslo je zobrazené ako text, ktorý obsahuje prvé dve desatinné miesta peňažnej čiastky.

Voľbou Zaokrúhľovať je možné nastaviť presnosť matematického zaokrúhlenia čísla. Nastavením väčšej presnosti zaokrúhlenia než je nastavený počet desatinných miest sa výsledný počet desatinných miest určí dynamicky podľa skutočnosti. Typ zaokrúhlenia je možné zobraziť podľa nastavenia v druhom výklopnom zozname. Informatívny prehľad zobrazenia je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Hodnota	-2,8	-2,3	2,3	2,8
Ceil	-2,0	-2,0	3,0	3,0
Nahoru	-3,0	-3,0	3,0	3,0
Matematicky	-3,0	-2,0	2,0	3,0
Dolů	-2,0	-2,0	2,0	2,0
Floor	-3,0	-3,0	2,0	2,0

Pokiaľ je obsahom pola číslo 0, je možné zaškrtnutím voľby Netlačiť nulu vynechať objekt pri tlači zostavy.

Ak zaškrtnete políčko Oddeľovať tisíce, jednotlivé číslice	1 234,6	1 234,56Sk
budú medzerou oddelené do skupín podľa tisícov.	1 234,00	I 234,26 SK
	Jedentisic dvestotrids	ať štyri

### Formátovanie Symbol meny

Za číslom je možné nastaviť Symbol meny, a to buď štandardný (Sk), alebo vlastný, ktorý sa dá doplniť do pola za textom Vlastný. Symbol meny je možné s úspechom využiť na rôzne účely (napr. %, \$, ks). Symbol môže byť voliteľne oddelený od čísla jednou medzerou, ak zaškrtnete voľbu v políčku s medzerou.

### Formátovanie Dátum a text

Dátum je možné naformátovať rôznymi spôsobmi, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Výsledok formátovania je taktiež zrejmý v okne Náhľad v spodnej časti na záložke Formát.

Znaky tt vo formáte dátumu znamenajú číslo týždňa.

Formát	Dátum: 1. augusta 2004
dd.mm.rr	01.08.04
dd.mm.rrrr	01.08.2004
d.m.rr	1.8.04
d.m.rrrr	1.8.2004
tt/rr	31/04
tt/rrrr	31/2004
mm/rrrr	08/2004

TIP

mm.rr	08.04
mm.rrrr	08.2004
dd	01
den	nedeľa
tt	31
mm	08
mes	August
rrrr	2004
q	3.q
kvartál	3.kvartál
dd.mm.	01.08.
d.m.	1.8.
rrrr-mm-dd	2004-08-01

Formát dátumu je možné nastaviť i v prípade, že dátum obsahuje tiež **časový údaj**. Sú možné tieto formáty:

Formát	Dátum: 1. augusta 2004, čas 7:45
dd.mm.rrr hh:mm:ss	01.08.2004 07:45:00
d.m.rrrr h:mm	1.8.2004 7:45
nh:mm:ss	07:45:00
nh:mm	07:45

**Text** môžete nechať zobraziť celý, prípadne môžete určiť, od ktorého znaku do ktorého znaku bude text zobrazený. Políčko **iba od/do** sa sprístupní, akonáhle zrušíte zaškrtnutie pola **Zobraziť celý text**. Zobrazenie časti textu je možné využiť napríklad pri vytváraní skupín (bližšie viď záložka Skupiny).

Hodnoty, ktoré môžete zadať do políčok od/do sú v rozsahu 1 – 1000. S výnimkou dátového pola typu Poznámka je toto obmedzenie dostatočné pre všetky dátové polia typu text v ekonomickom systéme POHODA.

### Formátovanie Logická hodnota

Pre **logické hodnoty** môžete nastaviť vlastnú interpretáciu oboch hodnôt. Jedna z uvedených hodnôt bude zobrazená v zostave v prípade, že výsledok výrazu uvedeného napríklad v definícii vzorca (viď záložka Vzorec) je alebo nie je pravdivý.

Príkladom takejto definície môže byť výraz <:FA.DatStorn:> == NULL; V prípade, že hodnota pola Fa.DatStorn (dátum storna faktúry) bude neznáma, zobrazí sa v zostave hodnota uvedená v políčku **Text pre Áno**, v opačnom prípade hodnota z pola **Text pre Nie**.

# 4/7

# Záložka Písmo

Záložka písmo sa vyskytuje pri objektoch **databázové, textové** a **súčtové pole** a pri objekte **graf.** Na záložke môžete nastaviť obvyklé atribúty písma dobre známe napr. z textového editoru MS Word. Záložka Písmo je rozdelená na niekoľko častí, ktoré si teraz postupne podrobne popíšeme.

Vlastnosti objektu Text Písmo Rámček Pod	mienka		X
Primo: Arial To Aria Black. The Aria Black. The Backwille Old Face The Backwille Old Face T	Rez písma: obyčajné lobyčajné kuzíva tučné tučné kuzíva Fatba: Čierna	Veľkosť: 12 8 9 10 10 11 12 14 16 V	Zarovnanie Vfavo Na sted Vpravo - Stiji Preškutnuté Praškutnuté Praškutnuté Zalamovať Do okienok díškaý ýpiň Do čenien 0
	)K Zrušit	P	uzit Pomocník

### Písmo

V políčku **Písmo** môžete zvoliť tzv. font písma, ktorý určuje jeho vzhľad. K dis-

pozícií sú fonty, ktoré boli nainštalované do operačného systému Windows. Bližšie viď Nastavenie/Ovládacie panely/Písma. Pri výbere písma je potrebné zvoliť font, ktorý podporuje Stredoeurópsky skript (viď nižšie), inak nebudú správne zobrazené slovenské znaky. Ak vkladáte do návrhu zostavy nový objekt, bude na nej na záložke Písmo automaticky prednastavený font uvedený v Nastavení aplikácie REPORT Designer v ponuke Súbor (viď kapitola Povely ponúk).

### Rez písma

**Rez písma** určuje, či bude písmo zobrazené obyčajne, kurzívou (tzv. italikou), tučne alebo tučnou kurzívou. Príklad jednotlivých rezov písma fontom Arial je zobrazený nižšie:

- Obyčajné Text
- Kurzíva Text
- Tučné Text
- Tučné kurzíva Text

### Veľkosť

Ďalej je možné určiť **Veľkosť** písma, ktorá sa udáva v bodoch. Štandardná veľkosť je 10 alebo 12 bodov. Novo založený objekt má rovnako ako vo fonte veľkosť písma automaticky prednastavenú podľa Nastavenia aplikácie REPORT Designer.

### Skript

Ako už bolo vyššie uvedené, **Skript** ovplyvňuje zobrazenie slovenských znakov v tlačovej zostave. Odporúčame preto používať fonty, ktoré umožňujú nastaviť v tomto políčku Stredoeurópsky skript. Pozor ! Operačné systémy Windows 95/98/ME neumožňujú nastavenie skriptov fontu, preto je potrebné v týchto systémoch zvoliť písmo, ktoré priamo obsahuje stredoeurópske znaky. Údaj, či písmo obsahuje tieto znaky, je obvykle uvedený v názve písma (napr. Arial CE).

### Farba

Vo výklopnom zozname Farba je možné určiť farbu písma.

TIP

Ak chcete mať na zostave všetky čísla zarovnané správne pod sebou, musia mať všetky nastavenia zarovnanie vpravo. 89,000 89,000 89,000 REPORT Designer obsahuje len preddefinované štandardné farby, ktoré je možné použiť i pre určenie farby napr. výplne rámčeku alebo farby čiarky.

### Zarovnanie

Prostredníctvom prepínačov určujete **zarovnanie** textu <sup>Text</sup> zarovnaný vlavo či políčko v rámci rámčeku. Je možné zvoliť tri možnosti, Text zarovnaný vpravo ktoré reprezentuje uvedený obrázok.

### Štýl

V oddiely Štýl môže užívateľ zatrhnúť políčko **Preškrtnuté** alebo políčko **Podčiarknutý** text políčko **Podčiarknutý** text zi políčko zobrazené vyššie uvedeným spôsobom.

Políčko **Pridávať riadky** automaticky roztiahne objekt smerom dole, ak je pri tlači alebo náhľade výsledný text alebo obsah poľa príliš dlhý. Nastavenie lepšie ozrejmí príklad, kedy v prvom prípade (vľavo) nie je políčko Pridávať riadky zaškrtnuté,

a v druhom prípade (vpravo) je. Horný obrázok ukazuje definíciu polí v návrhu tlačovej zostavy, spodný obrázok ukazuje náhľad na zostavu.

[Text uvedený v poli	[Text uvedený v poli
Text uvedený v poli ]	Ťext uvedený v poli ⊂ poznámka je príliš dlhý
	L J

S touto možnosťou súvisí i políčko Zalamovať, ktoré povolí, aby boli dlhé riadky zalome-

né po slovách, a preto nebude text pravým okrajom položky orezaný. Toto nastavenie funguje len na objektoch väčších ako jeden riadok.

Zaškrtnutím poľa **Formátovaný text** sa pri tlači objektu databázové pole, ktoré obsahuje formátovanie zadané v systéme POHODA, vytlačí jeho obsah formátovaný. V tomto prípade nie je zobrazený Náhľad, nemožno zrušiť zaškrtnutie poľa Zalamovať a nie je možné zatrhnúť políčko Do okien.

Ak zatrhnete políčko Formátovaný text v textovom poli, máte možnosť pri zápise textu na záložke Text (viď ďalej) používať formátovanie prostredníctvom miestnej ponuky dostupnej po stlačení pravého tlačidla myši. Ostatné vlastnosti textu, ako je napríklad zarovnanie, sa preberajú zo záložky Písmo. V prípade, že bude text objektu zadaný bez formátovania, editor zostáv zruší zatrhnutie poľa Formátovaný text na záložke Písmo.

Medzi jednotlivými objektmi editoru zostáv možno prostredníctvom schránky vo Windows kopírovať text vrátane jeho formátovania. To isté platí pre kopírovanie textu medzi editorom zostáv a ostatnými aplikáciami.

Políčko **Do okienok** Vám umožní rozložiť príslušný text či hodnotu poľa tak, aby ju bolo možné ľahko umiestniť do nadefinovaných okienok. Po zaškrtnutí poľa Do okienok môžete zadať dĺžku (resp. počet) okienok a výplň okienok, ktorá neobsahuje žiadnu hodnotu. Údaje sa do okienok doplňujú sprava či zľava podľa nastaveného Zarovnania.

V obrázku na príklade bola zadaná hodnota 15 okienok a znak \* (hviezdička) pre prázdne okienka. Text je "Ján Novák". Horný text je zarovnaný vľavo, spodný vpravo. Spodný text má navyše definovanú tenkú čiaru rámčeku.



V prípade, že na záložke Rámček (viď vyššie) zadáte i hrúbku čiary rámčeku, RE-PORT Designer vytlačí hodnotu či text v príslušných okienkach.

Nastavenie písma je možné okamžite kontrolovať v oddiely **Náhľad**, v ktorom sa zobrazuje príslušný text či políčko vrátane zadaných atribútov.

# 4/8

# Záložka Zoznam

Na tejto záložke, ktorá je k dispozícií v objekte Pole, môžete nastaviť zoznam, prostredníctvom ktorého určíte textovú interpretáciu celých čísel vyskytujúcich sa ako hodnoty príslušného poľa.

Príkladom, kedy je vhodné použiť záložku zoznam, je pole FA.ReITpFak (typ zálohovej faktúry), ktoré okrem iného obsahuje celočíselné hodnoty 4 a 6. Až prostredníctvom zoznamu určíte, že hodnota 4 znamená typ zálohová faktúra, hodnota 6 typ proforma faktúra.

Vlastnosti objektu			×
Pole Formát Písmo	Rámček	Zoznam Podmienka	
Zoznam	Číslo	Vlastný text	<b> x</b>
Povoliť zoznam	NULL		^
Pri tlači	INULL		
sa napojiť	4	ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. <:Fa.Cislo:>	
na zoznam Pohodu	5	PROFORMA FAKTÚRA č. <:Fa.Cislo:>	
Zobraziť časť prvú druhú obidve			
Povolit pole	<	Ш	×××
	ОК	Zrušiť Použiť Po	mocník

Zoznam je možné použiť len na databázové polia, ktorých názov začína na "Rel" (tzn. relácie) alebo "Ref" (tzn. referencie). Ak také pole vyberiete na záložke Pole v dialógovom okne Vlastnosti objektu, môžete na záložke Zoznam zatrhnúť políčko Povoliť zoznam. Zaškrtnutím tohto poľa sa dátový typ vybraného poľa zmení z typu Celé číslo na dátový typ Zoznam a zároveň sa povolí práca so zoznamom. V ostatných databázových poliach, premenných a vzorcoch nie je možné so zoznamom pracovať.

V oddiely Zoznam je možné zatrhnúť políčko **Pri tlači sa napojiť na zoznam Pohody**, čím bude tlačová zostava prepojená so zoznamom definovaným priamo v ekonomickom systéme Pohoda. V tomto prípade už nie je potrebné definovať zoznam v pravej časti tejto záložky. Pomocou prepínača Zobraziť časť určíte, ktorá časť zoznamu z Pohody bude použitá pre zobrazenie v tlačovej zostave.

Voľba Povoliť pole umožňuje vložiť do zoznamu textové objekty. Najprv sa v pravej časti dialógového okna nastavte na riadok, kam chcete umiestniť textovú položku, a potom stlačte tlačidlo Editovať. Otvorí sa dialógové okno Textová položka zoznamu, v ktorom môžete vyplniť príslušný text. Záložka Text je funkčne totožná so záložkou pre nastavenie textového poľa. Tento postup má tú výhodu, že do zoznamu je možné vkladať nielen obyčajný text, ale i pole, t.j. databázové pole, premenné a vzorce.

Textová položka zoznamu	×
ZALOHOVÁ FAKTÚRA č. «FA CRIO»	Vložené polia Vložiť Vložiť Vlastnosti
ज ज	Vynechať prázdne riadky
Náhľad ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. X000000000	
OK Zrušit	Použiť Pomocník

Vzorec je použitý i v prípade uvedenom na ďalšom obrázku, kedy je zoznam použitý pre názov dokladu v tlačovej zostave Faktúra. Bližšie informácie o texte a vzorcoch sú uvedené na záložke Text, resp. na záložke Vzorec.

Ak nezatrhnete na záložke Zoznam políčko Pri tlači sa napojiť na zoznam Pohody ani políčko Povoliť pole, môžete texty do tabuľky zoznamu doplniť priamo na tejto záložke.

Vlastnosti objektu Pole Formát Písmo	Bámček	Zoznam Portmienka	X
Zoznam Povolit zoznam	Číslo NULL	Vlastný text	<u>x</u>
sa napojiť na zoznam Pohody Zobyzstí česť	1 2 3	<:@Faktura:> <:@Dobropis:> <:@Tarchopis:>	
prvú     druhú     obidve			
Povoliť pole	<		× ×
·	OK	Zrušiť Použiť	Pomocník

Ľavý stĺpec tabuľky obsahuje vždy číslo a pravý stĺpec text, ktorý sa zobrazí v zostave, ak bude hodnota vybraného poľa rovná uvedenému číslu.

Pri zadávaní najprv doplňte príslušnú hodnotu do stĺpca Číslo a v stĺpci Vlastný text uveďte textový ekvivalent tohto čísla.

V prípade, že chcete do zoznamu zadať text pre číslo, ktoré ešte nie je v zozname uvedené, najprv doplňte príslušné číslo do prázdneho riadku na konci tabuľky a potom už postupujte vyššie uvedeným spôsobom.

Ak potrebujete zrušiť niektoré riadky zoznamu, vykonáte to vymazaním príslušného čísla. Po potvrdení tlačidlom OK budú riadky bez čísla odstránené zo zoznamu.

Textová položka zoznamu Text ZÁLDHOVÁ FAKTÚRA é. «FA Celo»	Vložené polia Vložené polia Vložit Vložit Vložit Vložit
	Vynechaf prázdne riadky Enter
Náhľad ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA č. X000000000	
OK Zrušiť	Použíť Pomocník

Tabuľka hodnôt zoznamu obsahuje nezmazateľné riadky NULL a !NULL, ktorými sa určuje interpretácia neznámych, resp. známych hodnôt poľa. Údaj, ktorý sa má uviesť v prípade, že je hodnota poľa neznáma, zadajte do riadku s NULL. Údaj, ktorý má byť uvedený pre všetky ostatné hodnoty poľa, ktoré nie sú v zozname, zadajte do riadku s !NULL.

# Záložka Text

Na tejto záložke môžete vložiť, opraviť alebo vymazať text pre objekt textového poľa a taktiež nastaviť ďalšie vlastnosti tohto poľa.

Ak vkladáte do návrhu tlačovej zostavy nové textové pole, bude v obsahu záložky Text uvedené "sem napíšte požadovaný text". Ak začnete písať, bude tento obsah prepísaný Vaším textom. Zapisovaný text je v obsahu textu uvedený štandardne

Vlastnosti objektu	$\mathbf{X}$
Text Pismo Rémček Podmienka	Vložené polia
S.	Viastnosti Vynechať prázdne riadky
Náhľad Tu napíšte požadovaný text.	
OK Zrušit	Použíť Pomocník

v jednom dlhom riadku, ale užívateľ má možnosť rozdeliť ho prostredníctvom klávesovej skratky CTRL+ENTER na viacero riadkov.

TIP CTRL+ENTER vloží nový riadok do textového poľa.

4/9

Textové pole môže okrem jednoduchého textu obsahovať i databázové pole, premenné a vzorce (viď záložka Pole). Vkladanie týchto údajov do obsahu textu umožní zatrhnutie poľa Povoliť. V tejto chvíli sa vysvieti tlačidlo Vložiť, prostredníctvom ktorého môžete vyššie uvedené údaje v dialógovom okne Vložené pole vybrať a vložiť na miesto kurzoru.

Vložené pole		×
Pole Formát Databáza		7
9         100         A           0         100         FAPol         A           0         0         ducet         0           0         0         S.x.         0           0         0         AD         0           0         0         DDH         0           0         0         DDH         0           0         0         DLokáne premerné         0	FA LU Order FA LU Order FA HelCin FA HelSin FA HelSin FA HelZene FA HelFoPH FA HelToPH FA HelToPH FA HelToFAk	
Dátový týp: Nie je vybrané žiadne pole l Náhľad OK	255 555 Zruiif Použí Pomocník	

V prípade, že máte označený v obsahu textu nejaký text, novo vložené pole tento text nahradí.

Tlačidlo Vložiť nemožno použiť, ak je kurzor nastavený na niektorom z vložených polí. V tomto prípade môžete použiť tlačidlo Vlastnosti, ktorým opäť v dialógovom okne Vložené pole môžete zmeniť vložené pole alebo je potrebné len jeho formátovanie. Názov poľa, na ktorom stojí kurzor, je uvedený v šedom políčku pod tlačidlom.

Políčko Vynechať prázdne riadky príde vhod, ak vkladáte viacej polí do textu, a nechcete, aby bola v zostave vytlačená medzera, ak je hodnota jedného z vložených

polí prázdna. Použitie vidieť napríklad pri adrese odberateľa v tlačovej zostave Faktúra.

Nasledujúce obrázky demonštrujú, ak bude vyššie uvedené textové pole zobrazené, ak hodnota FA.Jmeno (meno) bude alebo nebude uvedená.





Nový s.r.o.		F	AKTÚRA č.270100005
Dodévateľ:	Nový s.r.o. Tajovského 14 811 04 Bratislava 1	Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.:	270100005 0308 zo dňa:
A A A	IČQ: 36255789 DIC: 2020765512 IČ DPH: 8K/2020765512 Telefón: (22) 548956789 Fax: (02) 548956789 E-mail: novy@stonline.sk	Odberetet: IČO: IČ DPH (D Cukráreň u Václavíka Štefanikova ul. 3 852 12 Bratislava - Petr	14169614 IČ): IŽalka
Číslo účtu:	2622545581 1100		
Forme Abredu	nderen		

Ak zatrhnete políčko Enter, bude znak konca riadku zamenený textom zadaným v políčku napravo od zatrhnutia Enter. Ako už bolo vyššie uvedené, znak pre koniec riad-

ku vložíte do obsahu textu prostredníctvom klávesovej skratky CTRL+ENTER. Použitie teito možnosti budeme demonštrovať na nasledujúcom príklade. Opäť využijeme textové pole z tlačovej zostavy Faktúra, v ktorom je umiestnená adresa odberateľa. Pred vložené pole FA.Firma napíšeme text "Adresa: ", zatrhneme políčko Enter a do nasledujúceho poľa uvedieme čiarku a medzeru. Výsledok je taký, že text je v tlačovej zostave zobrazený v jednom riadku a položky sú oddelené čiarkou a medzerou. Viď nasledujúce Adresa: ZET s.r.o., Komenského 78, 130 00 Praha 3 obrázky.

Adresa: CFA.Firma: CFA.Utvac> CFA.Utice:> CFA.Utice:> CFA.Utice:> CFA.PSC> CFA.Dt	• 180:>	<	Vložite pola Vložit Vložit Vlastnosti Vynechať prázdne riadky V Enter
Náhľad			

# 4/10 Záložka Súčet

Na záložke môžete nastaviť vlastnosti súčtového poľa, ktoré slúži pre rôzne výpočty v rámci tlačovej zostavy.

Najprv v stromovej štruktúre alebo v zozname zvoľte rovnakým spôsobom ako na záložke Políčko príslušné pole, na ktoré bude aplikovaná jedna z nižšie uvedených súčtových funkcií. Pole musí byť zvolené vždy, ale nie je podmienkou, aby bolo taktiež samo zobrazené v zostave.

účet Formát Písmo Rámčel	Podmienka	
unkcie:	Nulovať v sekcii:	
Súčet	✓ Hlavička zostav	~
ole		
FAPOI	FA.ItsKcDopr FA.ItsZpDopr FAPol.D FAPol.Sel FAPol.RefAg FAPol.RefSKz	
C RefSKz0	FAPol.RefSKz0	~
látový typ: Celé číslo lábľad		
	255 555	
		-

Potom vyberte z výklopného zoznamu jednu zo súčtových funkcií, ktorá bude aplikovaná na vybrané pole. Zvoliť môžete z nasledujúcich možností:

#### TIP

Súčtová funkcia Počet rôznych porovnáva hodnotu vždy s hodnotu predchádzajúcou, preto pre jej správnu činnosť musia byť hodnoty poľa správne zotriedené už z Pohody.

#### TIP

Súčtové pole nebude pracovať správne, ak bude aplikované na vzorec, ktorý vždy nevracia rovnaký dátový typ.

#### TIP

Číslovanie položiek na zostave možno vykonať vložením súčtovej funkcie Počet do položiek na pole, ktoré nikdy nie je prázdne. Napr. ID, alebo povinné dátum. Bližšie viď Praktické príklady. • **Počet** – spočíta v zadanom poli tie údaje, ktoré obsahujú nejakú hodnotu (teda nie sú NULL) a vráti počet neprázdnych hodnôt vo zvolenom poli. Bližšie informácie o hodnote NULL nájdete na záložke Vzorec.

 Počet rôznych – spočíta, koľko rôznych hodnôt sa vyskytuje vo zvolenom poli, a vráti ich počet. Pozor ! Funkcia si nepamätá všetky hodnoty, iba hodnotu porovnáva s predchádzajúcou. Preto musia byť hodnoty poľa správne zotriedené už z Pohody.

• **Minimum** – vracia minimálnu číselnú hodnotu z hodnôt zadaných vo zvolenom poli. V tomto prípade je i dátový typ Dátum číselná hodnota.

• **Maximum** – vracia maximálnu číselnú hodnotu z hodnôt vo zvolenom poli. V tomto prípade je i dátový typ Dátum číselná hodnota.

 Súčet – vracia súčet všetkých hodnôt zo zvoleného poľa. Pozor ! Funkciu súčet je možné aplikovať iba na tie polia, ktoré obsahujú číselný údaj. Tu naopak nemožno použiť pole s dátovým typom Datum.

Vo výklopnom zozname **Nulovať v sekcii** je možné nastaviť, v ktorej sekcií sa má nulovať výsledok funkcie. Tým napríklad určíte, či súčet má byť kumulovaný od začiatku tlačovej zostavy, alebo sa majú hodnoty sčítať za každú stránku zvlášť.

**Pozor** ! Ak aplikujete súčtové pole na vzorec, musíte zaistiť, aby vzorec vracal vždy rovnaký dátový typ. Súčtové pole nebude pracovať správne, ak sa napríklad pokúsite sčítať číslo a text. Bližšie informácie o dátovom type nájdete v popise záložky Pole.

Príkladom chybného použitia je nasledujúci výraz, ktorého návratová hodnota môže byť typu číslo alebo typu text. Výsledky takéhoto výrazu nie je možné sčítať.

```
if <:FA.KcCelkem:> then <:FA.KcCelkem:> else "zadarmo";
```

Správne má výraz znieť takto:

if <:FA.KcCelkem:> then <:FA.KcCelkem:> else 0,00;

Výklopný zoznam je prístupný iba vtedy, ak je súčtové pole umiestnené v sekcií Položka (viď záložka Sekcia). V ostatných prípadoch je zoznam zašednutý a nie je možné nulovaciu sekciu zvoliť ručne. Program automaticky nastaví ako nulovaciu tú sekciu, v ktorej sa súčtové pole nachádza.

Príkladom zostavy so súčtovým poľom je Priemerná spotreba v agende Kniha jázd. Súčtové pole aplikuje funkciu súčet na pole qDJspotr.Km (t.j. odjazdené kilometre), je umiestnené v sekcií Päta skupiny č.1 a je vždy nulované v sekcií Hlavička skupiny č.1. Pretože skupina je zoskupená podľa vozidiel (viď záložka Sekcia) a k nulovaniu dochádza vždy na začiatku novej skupiny, výsledkom súčtového poľa je vždy súčet kilometrov iba za príslušné vozidlo.

iúčet Formát Písmo Rámče	ek Podmienka	
Funkcie:	Nulovať v sekcii:	
Súčet	✓ Hlavička zostav	$\sim$
Pole		
Casp.	A gDJ.Ucel	^
🚥 Trasa	aDJ.Km	-
- Cel	gDJ.Cerpano	
Km	qDJ.Misto	
- 📼 Súkr.	qDJ.Kc	-
Lerpane	dborn mes	×
Dátový typ: Reálne číslo		
Náhľad		
	055 555 5550	
	200 000,0000	

PITOLA

# **4**/11

#### TIP

Globálna premenná Stránka (vid Záložka Pole) vložená do sekcie Hlavička stránky, resp. Päta stránky zobrazí pri tlači zostavy na vybranom mieste každej stránky jej číslo.

# Záložka Sekcia

Ako už bolo vyššie uvedené, každá tlačová zostava je zložená z jednej alebo niekoľkých rôznych častí, ktorým hovoríme **sekcia**. V rámci sekcie môžu byť, a väčšinou i sú, umiestnené jednotlivé objekty. Názvy sekcií, ktoré sú zobrazené v ľavej

časti okna aplikácie REPORT Designer, sa líšia podľa **typu zostavy** (viď ponuka Súbor v kapitole Povely ponúk). Pri každom type si teraz uvedieme základné sekcie, popíšeme ich správanie a obvyklé údaje, ktoré sú v nich obsiahnuté.

🗱 REPORT Desig	ner - [Zostava1]		
Di Sübor Úprav	y yložiť Olgjekt Zobraziť	Qkno Bomocnik	- #×
	G. ≠   X № @  ⊃ :	- <b>Ν</b> 🗇 Σ 🗇 🖵 🐺 🖾 🖽 🛱 🛛	₽ e e
1	~ ~ B I		
	0 + + + 1 + + + 2 + +	3 - 1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 6 - 1 - 7 - 1 - 8 - 1 - 9 - 1 -	10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 🗡
Hlavička zostavy			
Hlavička stránky	E		
Položka	• • • • • • • • • • • • •		
Pàla zostany	1		
Páta stránky	E		
<		H	>
0.000		til an E I tab tab	
ок		Sekcia: Päta zostavy	(19,00 × 2,00)

## Štandardná

Pri type zostavy Štandardná sú v návrhu zostavy zobrazené minimálne tieto základné sekcie:

• Hlavička zostavy – tlačí sa vždy na začiatku dokumentu. V prípade viacstránkového dokumentu je obsah sekcie vytlačený len na začiatku prvej stránky.

• Hlavička stránky – tlačí sa na začiatku každej stránky, a preto je vhodné do tejto sekcie umiestniť napríklad záhlavie firmy alebo nadpisy jednotlivých stĺpcov.

• **Položka** – mala by obsahovať vlastnú náplň tlačovej zostavy, napr. jednotlivé riadky príkazu na úhradu.

• Päta zostavy – sem sa umiestňujú všetky údaje, ktoré chcete mať vytlačené na konci dokumentu.

• **Päta stránky** – do tejto sekcie vložte údaje, ktoré chcete mať vytlačené na konci každej stránky dokumentu.

Prostredníctvom dialógového okna Vlastnosti objektov je možné do návrhu vložiť ďalšiu sekciu vybraného typu. Napríklad možno do návrhu vložiť ďalšiu sekciu Hlavička stránky. Pôvodná sekcia bude premenovaná na Hlavička stránky a, Nová sekcia sa bude nazývať Hlavička stránky b. V sekcií Položka je možné pridávať i skupiny (viď nižšie).

### Formulár

Návrh zostavy typu Formulár tvorí jediná sekcia, ktorá sa nazýva **Strana** 1. Takisto je tu možné pridať sekciu rovnakého typu, napr. Strana 1b, poprípade je možné pridať sekciu Strana 2 atď.

Sekcia Strana by mala obsahovať všetko, čo má byť vytlačené na príslušnej stránke.

### Obálka

V prípade, že navrhujete zostavu typu Obálka, máte zobrazené minimálne tieto dve sekcie:

- Odosielateľ
- Adresát

Vyššie uvedeným spôsobom je opäť možné pridať sekciu rovnakého typu.

V sekcií Odosielateľ uveďte adresu odosielateľa, v sekcií Adresát potom adresáta listu, ktorý bude uvedený na obálke.

### Adresné štítky

Pri type zostavy Adresné štítky návrh obsahuje iba jednu sekciu nazvanú **Štítok.** Žiadnu ďalšiu sekciu už nemožno do návrhu zostavy pridať.

Sekcia Štítok musí obsahovať všetky údaje, ktoré majú byť na štítku vytlačené.

So sekciami môžete pracovať na záložke s rovnakým názvom, ktorú vyvoláte prostredníctvom povelu Sekcia z ponuky Vložiť, kliknutím myši na niektorej zo sekcií či povelom Vlastnosti z miestnej ponuky.

<u>Vla</u>stnosti objektu Sekcia Vložiť Zmazať Spojiť 🔸 🕈 Vložiť skupinu Zmazať skup. Zmeniť Hlavička zostavy a Hlavička zostavy b Vlastnosti Podmienená tlač Podmienka Hlavička stránky Hlavička skupiny č. 1 Položka a Položka b Netlačíť Odstránkovať pred Položka c Odstránkovať po Položka c Päta skupiny č. 1 Päta zostavy Päta stránky a Päta stránky b Päta stránky c Päta stránky d Spoit s následujúcou Spoit s predchádzajúcou Tlačiť na konci stránky OK Zrušiť Pomocník

Na záložke Sekcia môžete pridávať, mazať, upravovať a nastavovať vlastnosti sekcií a skupín. Pretože skupiny sú zvláštnym prípadom sekcie, venujeme im samostatnú podkapitolu.

Zoznam všetkých sekcií a skupín existujú-

cich v návrhu tlačovej zostavy je na záložke sekcia prehľadne zobrazený. V prípade, že je zoznam príliš dlhý, objaví sa vedľa zoznamu i zvislý posuvník. Sekciu je možné v zozname vybrať kliknutím myši na jej názov a **vybraná sekcia** je vždy modro vysvietená.

Tlačidlo **Vložiť** vloží pod vybranú sekciu ďalšiu prázdnu sekciu rovnakého typu. Aby bolo možné jednotlivé sekcie rovnakého typu rozlíšiť, sú automaticky označené malými písmenami. Napríklad ak v návrhu existovala len jedna sekcia typu Položka a novo bola pridaná sekcia rovnakého typu, bude prvá sekcia premenovaná na sekciu Položka a. Druhá nová sekcia sa bude nazývať Položka b. Ak bude pridaná ďalšia sekcia rovnakého typu, bude pomenovaná Položka c atď.

Tlačidlo **Zmazať** vymaže vybranú sekciu z návrhu tlačovej zostavy. **Pozor** ! Spolu so sekciou sú vymazané i všetky objekty, ktoré boli v príslušnej sekcií umiestnené.

Tlačidlo **Spojiť** umožní spojenie vybranej sekcie s nasledujúcou sekciou. Obe spojované sekcie musia byť rovnakého typu, inak je povel neprístupný. V tomto prípade je sekcia vzniknutá spojením dvoch sekcií pomenovaná podľa vybranej sekcie, resp. základným pomenovaním bez číslovania.

TIP

Jednotlivé sekcie sú označené písmenami.

#### TIP

Ak zmažete sekciu, automaticky sú zmazané i všetky objekty v nej umiestnené. Sekcie rovnakého typu je taktiež možné medzi sebou presúvať pomocou **tlačidiel so šípkami**, a tým meniť ich pozíciu v rámci návrhu zostavy.

V oddiely Vlastnosti možno nastaviť vlastnosti pre vybranú sekciu alebo skupinu.

### Podmienená tlač

Ak zaškrtnete toto políčko, môžete prostredníctvom tlačidla **Podmienka** nastaviť v dialógovom okne **Podmienená tlač sekcie podľa** podmienku, za ktorej bude sekcia vytlačená. Podmienku nastavíte tak, že v dialógovom okne vyberiete príslušné pole (viď záložka Pole). Ak vyberiete databázové pole alebo premennú, podmienka bude splnená vtedy, ak pole nebude obsahovať hodnotu NULL, hodnotu 0 (nula), "" (prázdny text) alebo logickú hodnotu Nie.

ole Databáza	
CDPH CDPH CDPH CDDH CDDH CDD Typ CDD T	FA.RelTpFak FA.RelDpFak FA.RelDrFak FA.RelDrFak FA.RelDubh FA.RelDubh FA.Sel FA.Sel FA.Polosky FA.Citio
Dátový typ: Celé číslo Váhľad	FA. RelCR Zmazat

Ak zvolíte vzorec, tak splnenie podmienky závisí od výsledku vzorca, ktorý musí byť pravdivý. Bližšie informácie o vzorcoch nájdete v záložke Vzorec.

V prípade, že je tlač príslušnej sekcie podmienená, podmienka je zobrazená pod jej názvom v hranatých zátvorkách v návrhu zostavy.

🕌 REPORT Designe	er - [FV.rp	h]	
🗄 Súbor Úpr <u>a</u> vy	<u>V</u> ložiť C	bjekt Zobraziť Okno Pomocník	- 8 ×
	1918	h 🕲   🖸 🗇   🚩 📾 🕸 🗴 👜 📥 🗎	🖉 💷 । 🔍 🔍
1	~	▼   B I U   E E E   B	
	0 - 1	-1	· ; ·10· ; ·11
Päta zostavy f		20000X Vzorec X0000X	
Päta zostavy g		Ukradené zálohy	
Päta zostavy h		Zaokrúhlenie	
Päta zostavy i	E	CELKOM K ÚHRADE	
Päta zostavy j		XXXXX Poznámka XXXXX	····· v
<			>
: °D & D & C    ;	+ += <del>0</del> + +0 ++	#   📾 🖩 📰 🛄 🎞   🖽 팔 포 tab tab	
ок		Sekcia: Päta zostavy h	(20,00 × 0,36)

Podmienenú tlač sekcie využijete vtedy, ak nechcete za konkrétnych podmienok určitú sekciu vôbec tlačiť. Príkladom využitia podmienenej tlače môže byť zostava Faktúra, v ktorej je tlač väčšiny sekcií Päta zostavy podmienená. Konkrétne jedna zo sekcií Päta zostavy obsahuje podmienku podľa poľa FA.KcZaokr. V tejto sekcií je uvedená čiastka zaokrúhlenia dokladu. Ak faktúra nebude zaokrúhlená, tzn. obsah poľa FA.KcZaokr bude neznámy (t.j. bude rovný NULL), sekcia nebude vytlačená. V prípade, že k zaokrúhleniu dokladu dôjde, bude sa tlačiť i uvedená sekcia.

### Netlačiť

Tlač sekcie je možné zakázať voľbou Netlačiť. Rovnaký efekt dosiahnete zmazaním všetkých objektov zo sekcie a zmenšením výšky sekcie na nulu.

Voľba Netlačiť je využitá v tlačovej zostave Obratová predvaha. Na tlačovej zostave sú zobrazené len syntetické účty. Pri vyhľadávaní nezrovnalostí je možné zaškrtnuté políčko Netlačiť u tejto sekcie zrušiť a na zostavu sa vytlačia i účty analytické. Potom, čo sa tlačia všetky účty je práca pri odhalení chyby jednoduchšia.

### Odstránkovať

K dispozícií sú dve voľby, ktoré umožňujú nastaviť konce stránok pri tlači zostavy.

Sú to voľby:

• Odstránkovať pred – zaškrtnutím poľa určíte, že pred vytlačením danú sekciu program odstránkuje, a uvedená sekcia bude začínať vždy na novej strane.

• Odstránkovať po – po zaškrtnutí program vykoná odstránkovanie až po vytlačení určitej sekcie.

### Spojiť

Políčko **Spojiť s nasledujúcou**, resp. **Spojiť s predchádzajúcou** zabráni tomu, aby boli definované sekcie pri tlači "rozdelené" koncom stránky, a vytlačené na rôznych stranách. Toto políčko je vhodné použiť napríklad pri hlavičkách a pätách skupiny alebo u rozčlenených položiek.

### Tlačiť na konci stránky

Hla

Toto políčko je možné zatrhnúť i pre viacero sekcií po sebe. Tieto sekcie budú vytlačené na konci stránky, resp. nad sekciou Päta stránky.

Rozdelenie sekcií možno využiť napríklad pre ľahkú úpravu odstupu medzi jednotlivými riadkami. Napr. pri rôznych súpiskách môžete hlavičku stránky rozdeliť na záhlavie, ktoré bude

obsahovať firmu, dátum, stranu, a nadpisy jednotlivých stĺpcov.

rička stránky a	-	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	ī	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
281 and 4 all and 4	Ľ.	
ricka stranký b	-	Dátum Číslo
	-	

Ďalším príkladom

využitia rozdelenia sekcií je vylúčenie pretekania textu cez objekty. Túto vlastnosť využijete vtedy, ak potrebujete pod textové pole, ktoré obvykle obsahuje dlhý text a má zatrhnutú voľbu **Pridávať riadky**, umiestniť ďalší text, prípadne obrázok, a ne-

chcete, aby dlhý text pretekal objekty pod týmto textom. Preto oba objekty oddeľte do rôznych sekcií. Na obrázkoch je textové pole s poznámkou umiestnenou v päte stránky, zatiaľ čo logo sa nachádza v päte stránky b. Na obrázku je vidieť i prípad, ktorý nastane, ak zostanú oba objekty v rovnakej sekcií.

Hlavička stránky a	XXXXX Poznámka XXXXX	Ďakujeme Vám za Vašu objednávku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Hlavička stránky b	Logo	30
Hlavička stránky	XXXXX Poznámka XXXXX	Ďakujeme Vám za Vašu obiednávku atešíme sa va střížiu zpoluprácu,
	Logo	Ser and a second

TIP

Jednotlivé skupiny sú číslované arabskými číslicami.

#### TIP

Ku každej hlavičke alebo päte skupiny môžete pridať ďalšiu sekciu rovnakého typu. Takto rozčlenená skupina je potom číslovaná arabskými číslicami a písmenami.

TIP

Skupiny nemá zmysel vkladať do dokladových zostáv tvorených viacerými tabuľkami, pretože v tomto prípade by sa nevykonalo zoradenie položiek.

### Skupiny

Skupiny slúžia k **prehľadnému zoskupeniu údajov podľa určitého kritéria**, čím dochádza k sprehľadneniu celého súhrnu týchto údajov. Napríklad údaje o predaji jednotlivých automobilov zoskupíte podľa ich značiek (Škoda, Fiat, Seat...). Potom už nie je problém zistiť napríklad celkovú čiastku predajov za jednotlivé značky a celkový súhrn predajov je i prehľadnejší.

**Skupinou** nazývame dvojicu sekcií Hlavička skupiny a Päta skupiny združených okolo sekcie Položka. Do návrhu zostavy je možné vložiť i niekoľko vnorených skupín, ktoré sú automaticky číslované. Napríklad:

Hlavička skupiny č.1 Hlavička skupiny č.2 Položka Päta skupiny č.1 Päta skupiny č.2

V prípade, že vyššie popísaným spôsobom pridáte sekciu rovnakého typu, bude sekcia označená ešte písmenom. Môže sa teda stať, že v návrhu zostavy nájdete napríklad sekciu označenú Hlavička skupiny č. 2a (viď obrázok).

Tlačidlo **Vložiť skupinu** umožní vložiť do návrhu zostavy novú skupinu. Povel je prístupný, ak sa nastavíte na sekciu Položka, Hlavička skupiny alebo Päta skupiny. V prípade zostavy typu formulár (viď povel Súbor/Nový v kapitole Povely ponúk) je tlačidlo pomenované **Vložiť stránku** a je ním možné do návrhu zostavy vložiť ďalšiu stranu formulára.

Po stlačení tlačidla Vložiť skupinu sa objaví dialógové okno **Zoskupiť skupinu podľa**, v ktorom môžete na záložke Pole zvoliť pole, podľa ktorého majú byť údaje zoskupené a na záložke Formát (bližšie viď popis uvedené záložky) i formát tohoto poľa.

Pripomíname, že nastavenie formátu je

v tomto prípade veľmi dôležité, a je mu potrebné venovať pozornosť. Bližšie viď príklady nastavenia vlastností objektov v kapitole Prílohy.

Tlačidlo **Zmazať skupinu** vymaže zvolenú skupinu, t.j. súvisiacu sekciu Hlavička skupiny a Päta skupiny z návrhu tlačovej zostavy. **Pozor** ! Uvedené sekcie sú vymazané vrátane objektov v nich obsiahnutých.

Tlačidlom **Zmeniť skupinu** môžete zmeniť zoskupenie vybranej skupiny. Pole, podľa ktorého bude skupina zoskupená, a jeho formát zvolíte v dialógovom okne **Zoskupiť skupinu podľa** rovnakým spôsobom ako pri vkladaní novej skupiny.





# **4**/12 **Z**

# Záložka Graf

Tu môžete nastaviť vlastnosti grafu, ktorý chcete vložiť do tlačovej zostavy. Najprv vyberte **typ grafu**. Zvoliť môžete z nasledujúcich typov:

• **Stĺpcový** – je vhodný na zobrazenie zmeny za časové obdobie, prípadne pre porovnanie jednotlivých položiek.

• **Kruhový** – je vhodný na zobrazenie pomeru veľkosti jednotlivých hodnôt k súčtu týchto hodnôt.

• Čiarový – je vhodný na zobrazenie trendu vývoja hodnôt v pravidelných časových intervaloch.

 Čiarový bez nuly – použitie je rovnaké ako pri čiarovom grafe. Tento typ sa líši len tým, že graf je zobrazený iba v rozsahu daných hodnôt a nulové súradnice v ňom nemusia byť zobrazené.

 Stĺpcový 2 hodnoty – použitie je rovnaké ako pri stĺpcovom grafe, avšak pri tomto type je možné nastaviť pre os Y dve hodnoty.

Ako budú jednotlivé typy grafov zobrazené v tlačovej zostave zobrazuje nasledujúci obrázok. Graf typu Čiarový bez nuly je vynechaný, pretože jeho podoba sa okrem hodnôt na osi Y nelíši.

Prostredníctvom tlačidla **X dáta** môžete v dialógovom okne Popis grafu vybrať pole, z ktorého bude braný popis pre os X. Okrem poľa môžete v popise nastaviť i ich formátovanie a písmo. Formát popisu je v tomto prípade dôležitý, viď obrázok ukážky grafov, kde je v popise grafu pole typu Dátum so zadaným formátom mm.

Tlačidlo **Y dáta** umožňuje prostredníctvom dialógového okna Hodnoty grafu zvoliť, z ktorého poľa budú brané jeho hodnoty pre vytvorenie grafu. V tomto dialógovom okne najprv zvolíte pole, na ktoré bude aplikovaná príslušná súčtová funkcia. Bližšie informácie nájdete v popise záložky Súčet. Na rozdiel od tejto záložky však môžete zvoliť i funkciu Priama hodnota, ktorá umožní zobraziť priame hodnoty zvoleného poľa (bližšie viď kapitola Prílohy). Ďalej môžete opäť zadať formát a písmo hodnôt grafu.







Vo výklopnom zozname **Sekcia (Y)** zvoľte sekciu podľa toho, aké hodnoty chcete v grafe zobraziť. Väčšinou je zvolená sekcia Päta skupiny alebo sekcia Položka. Bližšie viď záložka Sekcia. Ak budete chcieť ku grafu vytlačiť tiež tabuľku so zodpovedajúcimi údajmi, musí byť pole, v ktorom sú uvedené príslušné hodnoty, vložené v rovnakej sekcií ako je sekcia uvedená v zozname Sekcia (Y).

Pri type grafu Stĺpcový 2 hodnoty máte možnosť pomocou tlačidla **Y2 dáta** rovnakým spôsobom, ktorý bol uvedený vyššie, zvoliť, z ktorého poľa budú brané ďalšie hodnoty pre vytvorenie grafu. Tieto hodnoty budú zobrazené v popredí grafu.

Pri type grafu Kruhový môžete navyše nastaviť, v akom tvare a či vôbec sa bude tlačiť **legenda** a **popis údajov**.

REPORT Designer taktiež umožňuje zobraziť na jednej tlačovej zostave viacero grafov. Dosiahnete to tak, že v návrhu tlačovej zostavy vložíte novú skupinu (viď

Vlastnosti objektu Graf Písmo Podmienka Graf Тур Stĺpcový 2 hodnoty ~ #PrintDate Popis (X) X dáta Hodnoty (Y) Počet #Condition: Y dáta Sekcia (Y) Položka ~ Hodnoty (Y2) v popredia Počet #RokSel Y2 dáta OK Zrušiť Pomocník

Vlastnosti objektu 🛛 🗙				
Graf Písmo Po Graf	dmienka			
Тур	Kruhový	*		
Popis (X)	#Conditions		X dáta	
Hodnoty (Y)	Počet #Conditions		Y dáta	
Sekcia (Y)	Položka	*		
	Popis údajov	Legenda		
	🔿 Bez popisu	O Bez legendy		
	Popis údajov	🔿 Legenda		
	O Percentá	Percentá		
	O Popis a percentá	🔿 Legenda s per	centami	
	ОК	Zrušit Po	užiť Pomocník	

záložka Sekcia), podľa ktorej budú všetky údaje tvoriace hodnoty grafu zoskupené. Pri tlači takejto zostavy bude pre každú skupinu vytvorený samostatný graf. To znamená, že na jednej tlačovej zostave môže byť takmer neobmedzený počet grafov. Príkladom takto spracovaného návrhu tlačovej zostavy môže byť tlačová zostavy Vývoj kurzov z agendy Kurzový lístok.



Pomocník

# **4**/13

TIP

Veľkosť obiektu čiarový kód

je možné nastaviť len podľa

príslušnej normy.

# Záložka Čiarový kód

Na tejto záložke vyberiete kódovanie a veľkosť čiarového kódu, ktoré sú tu zadané podľa príslušnej normy.

Pole Čiarkový kód Podmienka

EAN 8 / 13 (dle délky) 🛛 🗸

OK

~

Zrušiť

SC2 · 1.000

- Kódovanie

Kódovanie

Veľkost

Najprv je samozrejme potrebné vybrať na záložke s rovnakým názvom príslušné pole, z ktorého hodnôt má byť čiarový kód vytvorený.

Pripomíname, že ak meníte v návrhu tlačovej zostavy proporcie objektu čiarový

kód, automaticky sa mení i nastavenie veľkosti čiarového kódu. To znamená, že nie je možné nastaviť inú



než normou uznanú veľkosť čiarového kódu.

# 4/14 **Zál**

# Záložka Obrázok

Na tejto záložke môžete nastaviť vlastnosti obrázku. Obrázok sa zadáva plnou cestou k súboru s príponou .bmp (rastrový obrázok).

V oddiely Obrázok je možné po stlačení tlačidla **tri bodky** vpravo od položky **Súbor** vybrať súbor, v ktorom je obrázok uložený. Ďalej je možné v tomto oddiely nastaviť farbu obrázku a prípadne jas a kontrast.

Farba obrázkov môže byť buď:

- Automatická obrázok sa zobrazí v originálnych farbách.
- Vodové farby obrázok sa zobrazí v špeciálnom móde Vodové farby.



- Čiernobiely obrázok sa zobrazí v tvare tzv. čiernobieleho rastru.
- Stupne šedi obrázok sa zobrazí prevedený do 256 farieb odtieňa šedej (čiernej).

Jas a kontrast je možné nastaviť iba vo variantoch Automatická a Vodové farby.

V ľavej časti záložky v oddiely Rámček je možné nastaviť **ohraničenie obrázku čiarou**. Silu a farbu čiary je možné nastaviť rovnakým spôsobom ako pri objekte čiara alebo rámček.

15
strana 95

: 📑 Súbor Úprgvy : 🖹 🖻 🛃 🎒 [	⊻ložiť o <u>t</u> Qi. 47   X	jekt Zobraziť Okno Pomocník 🗈 🛍 🗠 🗠 💽 🖶 📼 ab 3		
1	×	▼   B / <u>U</u>   ≣ ≣ ≡	1 P	
	0.1	1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 1 - 5	6 7 8 9 10 .	1 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
Hlavička zostavya	- E E 2	(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXX	XX
	1 · · · 2 · ·	Dodávateľ: "	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX	Variabilný symbol: Konštantný symbol: Dbjednávka č.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	3			Ödberatel: J. JČO: ĮČ.DPH (DIČ
	5		00000 Vzorec X00000 XXXXX Vzorec X00000 100000 Vzorec X00000 200000000000000000000	**************************************
	6			
Hlavička zostavyb [@NEPrintlban]		. Ēfsto dētu: ]. 50000000000	20000003	XXXXX Zoznam XXXXX
Hlavička zostavyc [#Printlban]		: Benke:	******	XXXXX Zoznam XXXXX
1 Th. Th. III. III.			I 🛣 tab tạb	
ок			kurzor	x=9,21 y=-0,21

Pripomíname, že ak chcete zachovať pomer strán obrázku tak, ako je obrázok uložený v súbore, nastavte potrebnú šírku objektu obrázok a z miestnej ponuky zvoľte povel **Zrovnať proporcie**. Bližšie informácie nájdete v kapitole Povely ponúk.

Aby vykresľovanie väčšieho obrázku nezdržovalo otváranie návrhu tlačovej zostavy, je možné zrušiť zatrhnutie v povely Zobraziť/Obsah objektu. Obrázok potom bude v návrhu tlačovej zostavy zobrazený iba ako preškrtnutý obdĺžnik. Bližšie viď ponuka Zobraziť v kapitole Povely ponúk.

	tok		FAKTÚRA č.27010000
Dodévater:	Stolárske práce a nábytok Jozef Nováčik	Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.:	270100009 0308 zo dña:
	Súhvezdná 15 821 03 Bratislava 2 Telefón: 02/5412 3698 Mobil: 0905 123 456 Fax: 02/5412 3699 E-mail: Kresia@stolarstvo.sk www.stolarstvo.sk	Odberstef: IČO: IČDP} BELLA ITALIA, sro Továrenská 9 813 11 Bratislava	36003115 H (DIČ): SK1010266699
Číslo účtu:	2622545581 1100		
Eorma úbrady:	prikazom	Kopečný priemca:	

Ak nie je súbor pri tlači zostavy z ekonomického systému POHODA nájdený, napríklad ak bol príslušný súbor presunutý do inej zložky či premenovaný, zobrazí sa v zostave len preškrtnutý obdĺžnik.

Príkladom, kedy je vhodné využiť obrázok v tlačovej zostave, môže byť situácia, kedy je potrebné z jedného účtovníctva tlačiť doklady s rôznymi hlavičkami, a predovšetkým s rôznym logom. Pretože v ekonomickom systéme POHODA je možné nastaviť len jedno logo firmy pre účtovú jednotku, odporúčame vytvoriť niekoľko tlačových zostáv, a do každej vložiť namiesto loga príslušný obrázok.

# **4**/15

# Záložka Podmienka

Na tejto záložke je možné nastaviť podmienku tlače objektu. Princíp je rovnaký ako pri nastavení podmienky tlače sekcií (viď záložka Sekcia).

Postup je nasledujúci. V dialógovom okne Vlastnosti objektu kliknite na záložku Podmienka a tu zvoľte možnosť **Pri splnení podmienky**. Tým sa predvyplní políčko Podmienka prvým databázovým polom dostupným v tlačovej zostave. Kliknutím na tlačidlo Podmienka vpravo do poľa otvoríte dialógové okno **Podmie**-

Vlastnosti objektu	×
Text     Plamo     Ranček     Podnienka       ○ Dijekt bude zobrazený:     ○ vidy       ◎ vidy     ® pis izhení podmienky       [AddR     Pod	mienka
Néhřad	ušíť Použíť Pomocník

**nená tlač objektu podľa**, ktoré je totožné s dialógovým oknom Podmienená tlač sekcie podľa. Tu vyberiete **databázové pole**, **premennú** alebo **vzorec**, ktoré zodpovedajú pravidlám pre podmienku, a tlačidlom OK potvrdíte svoju voľbu.

Objekt sa teraz bude pri tlači zobrazovať vtedy, ak vybrané pole nebude prázdne (hodnota NULL alebo " " alebo 0) alebo hodnota vzorca bude pravda.

Typickým príkladom použitia podmienenej tlače objektov je tlač hlavičky vydanej faktúry. V prípade, že je v nastavení účtovnej jednotky zadané logo firmy, tlačí sa údaj o dodávateľovi vpravo a logo vľavo. Ak logo nie je zadané, tlačí sa adresa dodávateľa vľavo a vpravo sa tlačí prípadná adresa prevádzky, ak je zadaná.

V návrhu tlačovej zostavy sú všetky tieto údaje vložené do hlavičky zostavy "cez seba" a až pri tlači sa podľa nastavenia POHODA rozhodne, ktoré objekty vytlačí a ktoré nie.

Tu je potrebné sa zmieniť, že v náhľade z aplikácie **REPORT Designer uvidíte všet**ky objekty, nezávisle na zadaných podmienkach tlače. Je to preto, že sa v tomto náhľade nevykonáva vyhodnotenie vzorcov a premenných, a preto nemožno stanoviť, ktoré objekty sa majú zobraziť.

Na nasledujúcich obrázkoch vidíte návrh originálnej zostavy Vydaná faktúra a ďalej podobu v náhľade z aplikácie REPORT Designer a z aplikácie POHODA.

🗱 REPORT Designer - [FV.rph (originálna predloha)]			١x
i Subor Úpravy ykožť Objekt Zobrazť Okno Bomocnik : 승규는 미 (종) 장 경기 () 하여 () 이 이 () 페리아 기 (2) () 10 (11) (11) (11) (11) (11) (11) (1		-	ēΧ
			_
Hewiths zostaryge	Warabling symbol:         >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		>
OK	kurzor x=7,78 y=2,28	_	

Firma	FAKTÚRA č.270100013	2
Dodávateľ: F <del>irma</del> Meno Meno Ulica	Variabilný symbol: 270100013 Konštantný symbol: 0308 Objednávka č.: zo dňa:	
Disc Obac	Odberedef: ICO: 20003115 IC DPH (DIC): SK1010266599 ev PELLA ITALIA, sro PIZZA VENEZIA Továreneská 9 813 11 Bratislava	
Benkα: Tatra banka, a.s. swiFT: TATRSKEX BAN: SK57 1100 0000 0026 2254 5581 čísloúču: 2622545581 Kód banky: 1101		
Forma úhrady: ičita sa z Pohody. Dátum vyhotovenia: 31.01.2007 Dátum splatnosti: 14.02.2007	Konečný prijemca:	



# KAPITOLA 5 Prílohy

V tejto kapitole nájdete prílohy, ktoré môžete využiť pri práci s REPORT Designerom. Jednotlivé kapitoly popisujú:

- 5/1 Užitočné príklady vzorcov
- 5/2 Prehľad tabuliek
- 5/3 Názvoslovie v tabuľkách
- 5/4 Popis súboru Report.cfg
- 5/5 Popis súboru StwRp.ini

100 KAPITOLA 5 Vlastnosti objektov

# 5/1

#### TIP

Prioritu vyhodnocovania údajov v zadanom výraze určíte prostredníctvom okrúhlych zátvoriek.

#### TIP

Pri počítaní s dátumom môžete jednotlivé údaje od seba odpočítať. Výsledkom je potom počet dní. Ďalej môžete k údaju pripočítať i od údaja odpočítať číselnú hodnotu. Výsledkom je opäť dátum.

# Užitočné príklady vzorcov

Vzhľadom k tomu, že vzorce predstavujú veľmi dôležitý nástroj pri navrhovaní tlačových zostáv, budú vybrané výrazy vysvetlené i na praktických príkladoch definície vzorcov:

<:FAPol.KcDPH:> + <:FAPol.Kc:>;

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu je súčet hodnôt uvedených polí, t.j. súčet jednotkovej ceny položky faktúry a jej DPH.

<:FA.Datum:> -5;

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu je dátum, ktorý vznikne odčítaním piatich dní od hodnoty uvedenej v položke dátum.

<:FA.DatSplat:> - <:FA.Datum:>;

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu je počet dní, ktorý vznikne odpočítaním dvoch dátumových položiek od seba.

<:FAPol.KcJedn:> \* (<:FAPol.Zlava:> /100);

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu je vyjadrenie zľavy z jednotkovej ceny v korunách. Pretože položka FAPol.Zlava obsahuje percento zliav (napr. 4), je potrebné túto položku vydeliť 100, a potom je možné touto položkou (0,04) vynásobiť jednotkovú cenu.

<:FA.RelForUh:>>3;

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu je pravda, ak je pole FA.RelForUh (forma úhrady) väčšia než 3.

<:FA.DatStorn:> == NULL;

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu je pravda, ak pole FA.DatStorn (dátum storna) neobsahuje žiadnu hodnotu, resp. hodnota uvedeného poľa je neznáma. Neznámu hodnotu v tomto políčku budú mať faktúry, ktoré neboli stornované.

!(<:FA.DatStorn:> == NULL);

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu je pravda, ak pole FA.DatStorn (dátum storna) obsahuje nejakú hodnotu (napr. dátum či prázdnu hodnotu). Ide o negáciu predchádzajúceho výrazu.

if <:FA.RelTpFak:> <> 1 then "Dobropis alebo ťarchopis" else "Faktúra";

Ak (if) políčko Typ (FA.ReITpFak) je rôzne od jedna, potom (then) vytlač v zostave text "Dobropis alebo ťarchopis", inak (else) vytlač text "Faktúra".

if <:#Tel:> then "Telefón: "+ "<:#Tel:> else "";

Ak (if) premenná #Tel obsahuje nejakú hodnotu (t.j. výraz <:#Tel:> je pravdivý), potom (then) bude v zostave vytlačený text "Telefón:" spolu s telefónnym číslom v premennej #Tel (napríklad: "Telefón: 567309953"). Inak (else) nebude v zostave vytlačené nič.

if (<:FA.KcCelkem:> >3000) & (<:FA.KcCelkem:> < 5000) then "Áno" else "Nie";

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu bude text "Áno" v prípade, že obsah poľa FA.KcCelkem je väčší než 3.000 a zároveň menší než 5.000. V ostatných prípadoch bude výsledkom text "Nie". Pretože sa jedná o logický súčin podmienok, musia obe uvedené podmienky platiť zároveň.

#### TIP

Každá z podmienok spojená logickým súčinom alebo logickým súčtom musí byť uzavretá v okrúhlych zatvorkách.

#### TIP

Komentáre použité vo vzorci môžu významne sprehľadniť definíciu vzorca, najmä ak budete vzorec upravovať po dlhšom čase.

### <u>5</u> 1

Súčtový vzorec obsahuje niektorú zo súčtových funkcií.

#### TIP

TIP

Skôr ako súčtový vzorec odporúčame využiť Súčtové pole, pretože jeho použitie je pre užívateľa jednoduchšie.

#### TIP

Pri súčtovom vzorci je rovnako ako pri súčtovom poli možné nastaviť nulovanie funkcie v zadanej sekcii.

#### TIP

Výklopný zoznam Nulovať v sekcii je prístupný iba vtedy, ak je súčtový vzorec umiestnený v sekcii Položka.

#### TIP

Pre jednoduché súčty odporúčame použiť skôr jednoduchší objekt Súčtové pole (viď záložka Súčet).

#### if (<:FA.KcCelkem:> < 3000) | (<:FA.KcCelkem:> > 5000) then "Áno" else "Nie";

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu bude text "Áno" v prípade, že obsah poľa FA.Kc-Celkom bude menší než 3.000 alebo väčší než 5.000. V ostatných prípadoch bude výsledkom text "Nie". Pretože sa jedná o logický súčet podmienok, stačí, aby platila jedna z uvedených podmienok a výraz bude pravdivý.

Slovy ( <:FA.KcCelkem:> );

V prípade, že pole FA.KcCelkem obsahuje čiastku 9.203,25, bude výsledkom výrazu text "Deväťtisícdvestotri". Text bude samozrejme uvedený bez úvodzoviek.

Haliere ( <:FA.KcCelkem:> );

Ak bude pole FA.KcCelkem opäť obsahovať čiastku 9.203,25, výsledkom výrazu bude text 25.

DenVTyzdni ( <:FA.Datum:> );

Ak bude pole FA.Datum obsahovať hodnotu 25.7.2000, výsledkom výrazu bude číslo 2, ktoré určuje, že tento deň je utorok.

Month ( <:FA.Datum:> );

Ak bude pole FA.Datum opäť obsahovať hodnotu 25.7.2000, výsledkom výrazu bude číslo 7, t.j. mesiac júl.

Ucet ( <:sUcet.SText:> );

V prípade, že pole sUcet.SText bude obsahovať napr. číslo účtu 19-145263254, výsledkom výrazu bude tento text 0000190145263254.

Ak vo vzorci použijete niektorú zo súčtových funkcií, vytvoríte tzv. súčtový vzorec, ktorý je veľmi podobný súčtovému poľu, o ktorom bližšie pojednáva záložka Súčet. Súčtové pole odporúčame vo väčšine prípadov využiť skôr ako súčtový vzorec, pretože jeho použitie je pre užívateľa jednoduchšie.

Oproti klasickému vzorcu je vo vzorci súčtovom navyše výklopný zoznam Nulovať v sekcii, v ktorom je možné nastaviť, v ktorej sekcii sa má nulovať výsledok funkcie. Tým napríklad určíte, či súčet má byť kumulovaný od začiatku tlačovej zostavy, alebo sa majú hodnoty sčítať za každú stranu zvlášť.

Výklopný zoznam nulovať v sekcii sa neobjaví hneď po zadaní súčtovej funkcie do definície vzorca, ale po stlačení tlačidla Test alebo Ok. Vtedy program vykoná text, či zadaný vzorec obsahuje súčtovú funkciu a v prípade, že ide o súčtový vzorec, zobrazí výklopný zoznam Nulovať v sekcii.

Výklopný zoznam je prístupný len vtedy, ak je vzorec umiestnený v sekcii Položka. V ostatných prípadoch je zoznam zašednutý a nie je možné nulovaciu sekciu zvoliť ručne. Program automaticky nastaví ako nulovaciu tú sekciu, v ktorej sa súčtový vzorec nachádza.

Sum ( <:gDJspotr.Cerpane:> ) / Sum ( <:gDJspotr.Km:> ) \* 100;

Príkladom použitia súčtového vzorca s funkciou Sum napríklad priemerná spotreba pohonných hmôt v tlačovej zostave Priemerná spotreba v agende Kniha jázd.

#### TIP

Ak chcete v definícií vzorca spojiť text a pole, je potrebné to vykonať prostredníctvom znamienka plus. Prvá funkcia sčíta všetky hodnoty v políčku Čerpané a výsledná hodnota je vydelená súčtom kilometrov, ktorý je výsledkom druhej funkcie. Výsledkom je priemerná spotreba paliva na sto kilometrov. Takéto výnimočné prípady nemožno riešiť pomocou súčtového poľa.

Ďalej môžeme uviesť napríklad súčtový vzorec s funkciou Count.

Count ( <:FAPol.KcJedn:> );

Výsledkom vyššie uvedeného výrazu bude počet položiek faktúry. V tomto prípade je potrebné vložiť do funkcie Count také pole, ktoré nie je v prípade vyplnenia položky prázdne. Tu sme využili pole FAPol.KcJedn (jednotková cena položky). Rovnako záleží na umiestnení vzorca v návrhu zostavy. Ak umiestnime vzorec do niektorej z hlavičiek či pätičiek zostavy, dostaneme celkový počet položiek dokladu.

Ak zvolíme umiestnenie do sekcie Položky, je možné súčtový vzorec využiť na číslovanie položiek dokladu. Do definície vzorca je možné vložiť i iný vzorec. Napríklad:

!(<:@PrvyVzorec:> >10);.

Ak treba vo vzorci spojiť text a pole, je potrebné pole pripojiť k textu znamienkom plus. Napríklad:

"Strana " + <:#Strana:> + " dokladu " + <:FA.Cislo:>.

5/2

# **Prehľad tabuliek**

Pretože pri práci s databázovým polom užívateľ potrebuje vedieť, aké údaje sú obsiahnuté v jednotlivých tabuľkách, bude stručný prehľad najdôležitejších tabuliek a ich obsahu uvedený v tejto prílohe.

Pripomíname, že okrem štandardných tabuliek sa užívateľ môže pri návrhu tlačových zostáv stretnúť tiež s takzvanými otázkami (query). Otázka slúži pre výber a zobrazenie údajov z jednej alebo viacerých tabuliek. V dialógovom okne Vlastnosti objektov sú otázky označené rovnakou ikonou ako tabuľky, ale je ich možné rozlíšiť podľa názvu. Názov otázky začína malým písmenom q, väčšinou pokračuje názvom tabuľky, nad ktorou bola vykonaná a končí "vysvetlením" obsahu tlačovej zostavy. Príkladom otázky môže byť gFVlist (otázka vykonaná nad tabuľkou FV zobrazujúca prehľad faktúr).

Pripomíname, že každá tabuľka či otázka obsahuje databázové pole, ktoré je možné vkladať do návrhu tlačovej zostavy.

V nasledujúcom prehľade uvádzame stručnú súpisku tabuliek spolu s popisom, aké údaje obsahuje.

Názov tabuľky	Údaje, ktoré tabuľka obsahuje
AD	Adresár
Adhist	História pre agendu Adresár
BP	Príkazy na úhradu
Bppol	Položky z príkazu na úhradu
BV	Banka

Bvpol	Položky bankových výpisov (iba v jednoduchom účtovníctve)
Djjizdy	Kniha jázd (jazdy)
Djridic	Zoznam vodičov pre agendu Kniha jázd
Djvoz	Vozidlá pre agendu Kniha jázd
DM	Drobný majetok
DPH	Priznanie DPH
FA	Faktúry (prijaté, vydané, zálohové faktúry, ostatné pohľadávky a záväzky)
FApol	Položky faktúr
НО	Pokladňa
HOpol	Položky pokladničných dokladov
IM	Dlhodobý majetok
IMmist	Umiestnenie dlhodobého majetku
IModpis	Daňové odpisy dlhodobého majetku
IMpohyb	Majetkové operácie dlhodobého majetku
IMpredm	Položky súboru dlhodobého majetku
IMuodpis	Účtovné odpisy dlhodobého majetku (iba v podvojnom účtovníctve)
jPD	Peňažný denník (iba v jednoduchom účtovníctve)
LM	Leasingový majetok
LMdun	Daňovo uznateľné náklady pri leasingovom majetku
LMspl	Splátky leasingového majetku
MZ	Mzdy
OBJ	Objednávky
OBJpol	Položky objednávok
pCF	Analýza (iba v podvojnom účtovníctve)
pCFpol	Položky analýzy (iba v podvojnom účtovníctve)
PH	Predajňa
PHpol	Položky predajok
pINT	Interné doklady (iba v podvojnom účtovníctve)
pINTpol	Položky interných dokladov (iba v podvojnom účtovníctve)
pOS	Účtová osnova (iba v podvojnom účtovníctve)
pOSuSk	Skupiny účtov (iba v podvojnom účtovníctve)
pPK	Predkontácie (iba v podvojnom účtovníctve)
pSaldo	Saldo (iba v podvojnom účtovníctve)
pUD	Účtovný denník (iba v podvojnom účtovníctve)
sADklic	Kľúče pre agendu Adresár
sADskup	Skupiny pre agendu Adresár
sAnalytika	Predkontácia (iba v jednoduchom účtovníctve)
sAnalytika	Typ, Typy predkontácií (iba v jednoduchom účtovníctve)
sBanky	Kódy bánk
sCIN	Činnosti
sCKurs	Kurzový lístok
	-

sCKurspol	Položky kurzového lístka
sCMeny	Cudzie meny
sCRady	Číselné rady
sDPH	Členenie DPH
sIMO	Odpisové plány dlhodobého majetku (iba v podvojnom účtovníctve)
sIMOpol	Položky odpisových plánov dlhodobého majetku (iba v podvoj- nom účtovníctve)
SkCeny	Predajné ceny
SkCS	Cenové skupiny
SkCSpol	Zľavy pre agendu Cenové skupiny
SKMP	Prevod
SKMPpol	Položky prevodiek
SKMV	Výroba
SKMVpol	Položky výrobných listov
SKPP	Príjemky
SKPPpol	Položky príjemok
SKPV	Výdajky
SKPVpol	Položky výdajok
SkSt	Členenie skladov
sKSym	Konštantné symboly
SKz	Zásoby
SKzCn	Zľavy pre agendu Zásoby
SKzCnPol	Zľavy pre položkové zásoby typu Komplet
SKzPoh	Pohyby
SKzPol	Položky pre agendu Zásoby
sMJ	Zoznam merných jednotiek
sMzFond	Zoznam penzijných fondov
sMzPoj	Zoznam poisťovní (zdravotných)
sSklad	Zoznam skladov
sSTR	Zoznam stredísk
sUcet	Zoznam hotovostných pokladní a bankových účtov
sZAK	Zoznam zákaziek
sZeme	Zoznam krajín
tAD	Šablóny pre adresár
tADhist	Šablóny pre históriu adresára
tBV	Šablóny pre banku
tBVpol	Šablóny pre položky bankových výpisov
tDJjizdy	Šablóny pre knihu jázd
tFA	Šablóny pre faktúry
tFApol	Šablóny pre položky faktúr
tHO	Šablóny pre pokladňu
tHOpol	Šablóny pre položky pokladničných dokladov

tOBJ	Šablóny pre objednávky
tOBJpol	Šablóny pre položky objednávok
tpINT	Šablóny pre interné doklady
tpINTpol	Šablóny pre položky interných dokladov
tSkCeny	Šablóny pre predajné ceny
tSKz	Šablóny pre zásoby
tSKzCn	Šablóny pre zľavy skladových zásob
tSKzPol	Šablóny pre položky skladových zásob
ZAM	Personalistika
ZAMpDet	Dane a poistné pre agendu Personalistika
ZAMpDov	Neprítomnosť pre agendu Personalistika
ZAMpSra	Zrážky pre agendu Personalistika

Tu by sme Vás chceli upozorniť, že tento prehľad nie je konečný a v priebehu času sa môže líšiť od skutočnosti. Rovnako je potrebné pripomenúť, že za užívateľské zásahy do databázy nemôže výrobca niesť akúkoľvek zodpovednosť.

5/3

# Názvoslovie v tabuľkách

Pre ľahšiu orientáciu v údajových poliach jednotlivých tabuliek a otázok je tu stručný zoznam niekoľkých vybraných polí, ktorých použitie je veľmi časté. Základné rozdelenie dátových polí je nasledujúce:

- pole s názvom ID obsahuje kladné celé čísla. Je to jednoznačný identifikátor každého riadku (záznamu) v tabuľkách databázy ekonomického systému Pohoda. Každá tabuľka má svoje riadky číslované od čísla 1.
- dátové pole nesúce priamu hodnotu. Ide napríklad o pole s názvom Firma, Dátum, Názov, Pozn. Tieto polia majú vždy volený svoj názov podľa hodnoty, ktorú obsahujú. V niektorých prípadoch sú názvy polí skratkou, napr. DaZdPln je pole obsahujúcu hodnotu Dátum zdaniteľného plnenia.
- dátové pole, ktorého obsahom je odkaz do inej tabuľky, v ktorej je možné najskôr zistiť hodnotu. Odkaz je vždy kladné celé číslo ID popísané vyššie. Názov takéhoto poľa vždy začína písmenami "Rel" (Relácie) alebo "Ref" (Referencie)", napr. RelPk je odkaz do tabuľky Predkontácií a identifikuje Predkontáciu (predpis zaúčtovania) dokladu. Tieto dátové polia je možné použiť ako Zoznam, vid Kapitola 4/8.
- dátové pole, ktorého hodnota je logického typu Ano/Nie (pravda/nepravda).
   Ide o logické pole, napríklad P1 P6 sú Kľúče v agende Adresár, ktorých hodnota je:

0 v prípade Nie

1, -1 v prípade Ano

- Pole začínajúce písmenami "Sk" obsahuje čiastky v slovenských korunách.
- Pole začínajúce písmenami "CM" obsahuje čiastky v cudzej mene.

# 5/4

# Popis súboru Report.cfg

**Upozornenie!** Táto kapitola je určená iba odborníkom, pretože nesprávnym zásahom do konfiguračného súboru Report.cfg môžete spôsobiť nefunkčnosť upravených tlačových zostáv.

Súbor Report.cfg umožňuje konfiguráciu dokladových tlačových zostáv (v ekonomickom systéme Pohoda sú označené bielou ikonou) a jeho prostredníctvom je možné do tlačových zostáv predovšetkým pridávať nové tabuľky. Položky z novo pridaných tabuliek je možné potom využiť pri návrhu tlačových zostáv, nakoľko sa ponúkajú na záložke Pole v dialógovom okne Vlastnosti objektu. Skôr než začnete tento súbor upravovať, odporúčame ho zazálohovať pre prípad, že by sa úpravy nevykonali.

**Pozor!** Pred úpravou je rovnako potrebné vedieť, že pri inštalácií novej verzie programu Pohoda je súbor Report.cfg vždy (!) prepísaný štandardnou verziou súboru pre novo inštalovanú verziu ekonomického systému Pohoda a všetky užívateľské úpravy sú nenávratne stratené.

Ak otvoríte súbor REPORT.CFG napr. v aplikácií Poznámkový blok (Notepad), zistíte, že je rozdelený do niekoľkých sekcií.

V sekcií [REPORTS] je za kľúčovým slovom COUNT\_REP uvedený počet tlačových zostáv, ktoré sú popísané v ďalších sekciách. Za kľúčovými slovami RepO až RepX sú uvedené názvy jednotlivých tlačových zostáv.

[REPORTS]

 $COUNT_REP = 2$ 

RepO=Faktúra

Rep1=Príkaz na úhradu

Na tomto mieste je dôležité pripomenúť, že pracovať možno iba s tlačovými zostavami uvedenými v sekcií [REPORTS].

V sekciách [RepX], kde X znamená poradové číslo zostavy zo sekcie [REPORTS] začína nulou, sú uvedené podrobnosti o tabuľkách vstupujúcich do príslušnej tlačovej zostavy.

Za kľúčovým slovom COUNT\_TAB je uvedený celkový počet tabuliek, za kľúčom MAIN je uvedená hlavná tabuľka zostavy.

Po kľúčovom slove DETAILS je uvedená tabuľka detailov, v ktorej sa nachádzajú položky dokladov vzťahujúcich sa k hlavnej tabuľke, t.j. tabuľke uvedenej v MAIN. Za názvom tabuľky (napr. FAPol), oddeleným bodkočiarkou, je uvedený názov poľa z tejto tabuľky, v ktorom sa nachádza identifikačná väzba na hlavnú tabuľku (napr. RefAg). Za ďalšou bodkočiarkou nasleduje zoznam polí z tabuľky položiek oddelených čiarkou určujúcich poradie (napr. OrderFld či SText, Kc, Pozn).

[RepO] COUNT\_TAB=5 MAIN=FA DETAILS=FAPol;RefAg;OrderFld tabO=FA tab1=FAPol tab2=sUcet;RefUcet tab3=SKz;DETAILS=RefSKz tab4=AD;RefAD

# 5/5

# Popis súboru StwRp.ini

Upozornenie! Táto podkapitola je určená iba odborníkom, pretože nesprávnym zásahom do konfiguračného súboru StwRp.ini môžete spôsobiť, že tlačové zostavy nebudú vytlačené správne.

Súbor StwRp.ini slúži predovšetkým pre konfiguráciu tlačového subsystému ekonomického systému Pohoda.

Sekcia [Fonts] umožňuje zmenu východzieho nastavenia písma tlačových zostáv.

Najprv v kľúčovom slove FaceName doplňte za znamienko rovná sa nový font písma, poprípade tu ponechajte už pripravený font Times New Roman, a potom nové nastavenie aktivujte odstránením bodkočiarky.

Upozorňujeme, že pri tlači ľubovoľnej dokladovej zostavy budú všetky objekty typu textové pole, dátové pole, súčtové pole a graf vytlačené fontom uvedeným v súbore StwRp.ini, a to bez ohľadu na to, aký font je uvedený v návrhu tlačovej zostavy.

[Fonts]

; zmena písma tlačových zostáv.

; Pokiaľ nie je uvedené, použijú sa písmena tlačovej zostavy.

FaceName=Times New Roman

Sekcia [StwRp] umožňuje zmeniť princíp vytvárania databázových otázok (query) pre dátové zdroje tlačovej zostavy. Kľúčové slovo DbQuery môže dosahovať hodnotu 0 alebo 1. V prípade 0 bude databázová otázka vytvorená do Registrov systému Windows. V prípade voľby hodnoty 1 bude otázka vytvorená priamo v súbore databázy účtovníctva ekonomického systému Pohoda.

[SwtRp]

; zmena vytvárania otázky pre tlačové zostavy

; 0 - v Registroch systému Windows. Východzia voľba

; 1 - v databáze účtovníctva ako Otázka.

DbQuery = 0